Astra Linux Special Edition 1.5 USB-

. . Astra Linux.

:

- Astra Linux Special Edition .10015-01 (1.5)

- USB-
-
-

USB-

(ID_SERIAL) udev .

USB-, , floppy fuse.

fuse samba . samba , , : USB- ntfs suid /bin/ntfs-3g.


Astra Linux fuse . USB- . Astra Linux.

, . USB- Ext2/Ext3/Ext4.

fly-admin-smc ( ), " ", " " "+" ("" ").


(.). (1)

1.


Добавить устройство
Фильтр
82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
2.0 root hub
USB Mass Storage Interface
SCSI хост-адаптер
SCSI Хост-адаптер
устройство SCSI
Общий интерфейс SCSI
Transcend 2GB
Volume (ntfs)
Volume (ext4)
Volume (vfat)
Описание
Свойства
Производитель: JetFlash
Изделие: Transcend 2GB
Подсистема: block
Путь sysfs: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1f.5/
usb1/1-1/1-1:1.0/host13/target13:0:0/13:0:0:0/block/sdc
Устройство: /dev/sdc_vfat
Накопитель
Интерфейс: usb
Ревизия: 8.07
Серийный номер: MLBSGO1W
Таблица разделов
Схема:
Число разделов: 3
Да
Отмена


- "", "" (2)

2.


Управление политикой безопасности - Регистрация нового устройства
Файл
Правка
Настройки
Помощь
Все
Импорт
Экспорт
Печать
Локальная политика
sudcm.rtfm.rbt
Аудит
Группы
Мандатные атрибуты
Настройки безопасности
Политики учетной записи
Пользователи
Привилегии
Устройства и правила
Регистрация нового устройства
Наименование: test_flash
Включено
Общие
Свойства
МРД
Аудит
Правила
Тип
Ключ
Операция
Значение
1
ENV
ID_SERIAL
==
"JetFlash_Tr...

"", ( ) - , , (3)

3.



"" ( )

, , .
, .

EXT- Astra Linux , ACL. . :

1. :

```
mkdir /tmp/ext
```

2. :

```
mount /dev/sdb3 /tmp/ext/
```

3. (.):

```
chown <_>.<__> /tmp/ext/
```

4. :

```
chmod 770 /tmp/ext/
```

5. :

```
umount /dev/sdb3
```

-

1. Ext2 ;
2. (Label), : ns, dsp, sec, ss;
3. , ID_SERIAL_SHORT ID_FS_UUID, , ;
4. , .