Astra Linux Directory (ALD)

-
-
- ALD
  -
  -
- ALD

:

- Astra Linux Special Edition .10015-01 (1.7), .10015-10
- Astra Linux Special Edition .10015-17
- Astra Linux Special Edition .10015-37 (7.7)
- Astra Linux Special Edition .10015-03 (7.6)
- Astra Linux Special Edition .10152-02 (4.7)
- Astra Linux Special Edition .10015-01 (1.6)
- Astra Linux Special Edition .10015-16 . 1
- Astra Linux Special Edition .10015-16 . 2
- Astra Linux Special Edition .10265-01 (8.1)
- Astra Linux Common Edition 2.12

ALD .

LDAP, Kerberos 5, CIFS, , , .

ald-server :

- :
  - Astra Linux Special Edition .10015-01 (1.6);
  - Astra Linux Special Edition .10015-16 . 1 2;
  - Astra Linux Special Edition .10265-01 (8.1);
- Astra Linux synaptic :

```
sudo apt install ald-server-common
```

, ALD `fly-admin-ald-server`, (ALD, ALD):

```
sudo apt install fly-admin-ald-server
```

Astra Linux Special Edition smolensk-security-ald. :

```
sudo apt install fly-admin-ald-server ald-server-common smolensk-security-ald
```

:

```
sudo apt -f install
```

:

"" -> " " -> "" -> " "

fly-admin-ald-server.

1. IP- , .
   127.0.0.1.

2. , :

```
sudo hostnamectl set-hostname server.domain.ald
```

3. , , (DNS).
   /etc/hosts (IP- ,), :

> 127.0.0.1 localhost
> 111.111.111.111 server.domain.ald server
>
> 111.111.111.112 arm.domain.ald arm
>
> # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
> ::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
> ff02::1 ip6-allnodes
> ff02::2 ip6-allrouters

ALD

ALD fly-admin-ald-server. :

> "" - " " - "" - " "

" ALD ", "". .

ALD `ald-init init`:

```
sudo ald-init init
```

, , , , . .

ALD

ALD

- fly-admin-ald-client
- ald-client

:

/etc/hosts:

1. () , 127.0.1.1:

```
127.0.1.1       <_>.example.com         <_>
```

2. , , (DNS).
   /etc/hosts (IP- ,), :

> 111.111.111.111 server.domain.ald server
> 111.111.111.112 arm.domain.ald arm

:

```
sudo apt install ald-client-common fly-admin-ald-client
```

fly-admin-ald-client :

"" " " "" " ALD "

```
sudo ald-client join  <___> [--hostname <__>]
```

.