

Flashplayer

Установка Flashplayer в Mozilla Firefox

Скачайте с сайта Adobe плагин.
Скопируйте `libflashplayer.so` в `/usr/lib/mozilla/plugins/`
Перезапустите Firefox.

Установка Adobe Air на примере Astra Linux Common Edition версии 1.10

Скачайте Adobe Air с официального сайта adobe.com.

Установить `ia32-libs` из состава дистрибутива.

Скачать и установить `ia32-libs-gtk` из репозитория Debian Squeeze.

Скачать пакет `libgtk2.0-0_2.24.10-2_i386.deb` из репозитория Debian Wheezy. Из пакета `libgtk2.0-0_2.24.10-2_i386.deb` вынуть `libgtk-x11-2.0.so.0.2400.10` и положить в `/usr/lib`. Переименовать `libgtk-x11-2.0.so.0.2400.10` в `libgtk-x11-2.0.so.0`.

Скачать пакет `gnome-keyring_3.4.1-5_amd64.deb` из репозитория Debian Wheezy. Содержимое пакета `gnome-keyring_3.4.1-5_amd64.deb` скопировать в корневой каталог через `tar`. Существующие файлы не заменять. После этого создать символические ссылки на библиотеки `libgnome-keyring.so.0` и `gnome-keyring.so.0.2.0`, находящиеся в каталоге `/usr/lib/x86_64-linux-gnu` в каталог `/usr/lib`.

Создайте символическую ссылку:

```
ln -s /usr/lib/libgthread-2.0.so.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgthread-2.0.so.0.3200.4
```

Выполнить установку Adobe Air.

Установка Adobe Projector на примере Astra Linux Common Edition версии 1.10

Adobe Projector достаточно просто скачать, разархивировать и запустить (выполнялось после установки Adobe Air, возможно необходимо выполнить какие-то предыдущие пункты).