

Europe/Moscow

```
:  
:  
1) 6 ;  
2)  
:  
:  
"dpkg-reconfigure tzdata" Almaty (-).  
fly-admin-date,:  
1) UTC.. fly-admin-date hwclock --utc, UTC.  
2) fly-admin-date .  
3) "" fly-admin-date .  
4) fly-admin-date fly-all-main.
```



Astra Linux « ».

```
1) «cat /etc/adjtime» «UTC».  
2) «cat /etc/localtime» «ALMT-6».  
3) «hwclock --debug» , « UTC ». 6 , .  
4) «date» ( ALMT ).  
  
1) «cat /etc/adjtime» «LOCAL», «hwclock --utc».  
2) «cat /etc/localtime» - «ALMT-6» «date» «ALMT», «dpkg-reconfigure tzdata» «/Almaty».  
3) «hwclock --debug» , « », «hwclock --utc».  
4) «hwclock --debug» , , , «date» , «hwclock --systohc».  
4) «date» , , «date MMDDhhmmCCYY», MM — , DD — , hh — , mm — , CCYY — .
```

```
:  
:  
«dpkg-reconfigure tzdata» «/Almaty».  
«date MMDDhhmmCCYY», «date 021517452018» 15 2018 17:45.  
BIOS UTC, «hwclock --utc --systohc».  
BIOS, «hwclock --systohc».  
«reboot».  
«» .
```