



TERMIDESK

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

СЛЕТ.10001-01 90 01

Версия 4.3.1. Выпуск от декабря 2023

Установка программного комплекса

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 .	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
1.1 .	О документе.....	5
1.2 .	Назначение.....	5
1.3 .	Область применения	5
1.4 .	Основные характеристики	5
1.5 .	Требования к уровню подготовки персонала	8
1.6 .	Типографские соглашения	8
2 .	ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.....	10
2.1 .	Требования к аппаратному обеспечению	10
2.2 .	Требования к программному обеспечению	10
2.3 .	Требования к синхронизации времени	10
2.4 .	Требования к DNS и DHCP	10
2.5 .	Требования к серверам каталогов.....	10
2.6 .	Требования к серверам терминалов	11
2.7 .	Требования к платформе виртуализации	11
3 .	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ ПК СВ БРЕСТ	14
3.1 .	Контекстуализация в ПК СВ Брест	14
4 .	ПОДГОТОВКА СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ	15
4.1 .	Установка СУБД Postgres-11	15
4.2 .	Настройка СУБД Postgres-11	16
4.3 .	Установка брокера сообщений RabbitMQ-server	17
4.4 .	Настройка брокера сообщений RabbitMQ-server	17
5 .	УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА	22
5.1 .	Получение пакетов установки в ОС Astra Linux Special Edition	22
5.2 .	Установка и настройка отделяемых компонентов на одном узле.....	24
5.2.1 .	Автоматизированная установка	24

5.2.1.1 . Автоматизированная установка через исполняемый файл	24
5.2.1.2 . Автоматизированная установка через файл ответов	24
5.2.2 . Неавтоматизированная установка Termidesk.....	27
5.3 . Распределенная установка программного комплекса.....	37
5.3.1 . Основные принципы распределенной установки.....	37
5.3.2 . Установка и настройка СУБД Postgres-11.....	40
5.3.3 . Установка первого узла с универсальным диспетчером Termidesk	40
5.3.4 . Установка узлов - шлюзов подключений.....	41
5.3.5 . Установка узлов - менеджеров ВРМ	41
5.3.6 . Установка балансировщиков.....	41
5.3.7 . Действия после распределенной установки.....	42
5.4 . Установка программного комплекса в режиме замкнутой программной среды.....	42
5.5 . Проверка работоспособности после установки	43
6 . ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА.....	45
6.1 . Комплексное обновление Termidesk.....	45
6.2 . Обновление для распределенной конфигурации установки.....	47
6.2.1 . Общая концепция обновления	47
6.2.2 . Шаг 1: установка и настройка RabbitMQ-server	49
6.2.3 . Шаг 2: резервное копирование RSA-ключей	49
6.2.4 . Шаг 3: редактирование конфигурации балансировщика нагрузки	50
6.2.5 . Шаг 4: редактирование конфигурации остальных балансировщиков нагрузки.....	50
6.2.6 . Шаг 5: обновление диспетчера	51
6.2.7 . Шаг 6: восстановление RSA ключей из резервной копии.....	51
6.2.8 . Шаг 7: обновление следующего по списку диспетчера	51
6.2.9 . Шаг 8: восстановление конфигурации балансировщика нагрузки	52
6.2.10 . Шаги 9-14: обновление шлюзов	52
6.2.11 . Шаг 15: останов служб на менеджере ВРМ	53
6.2.12 . Шаг 16: обновление менеджеров ВРМ	53

6.2.13 . Шаг 17: восстановление RSA ключей на менеджере ВРМ	53
6.2.14 . Шаг 18: восстановление службы keepalived.....	54
6.2.15 . Шаги 19-22: обновление основного менеджера ВРМ	54
7 . УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА	55
8 . ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ	57
8.1 . Получение лицензионного ключа.....	57
8.2 . Ввод лицензии	59
8.3 . Проверка сведений о лицензии.....	59
9 . ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ	60
10 . ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	62

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. О документе

Настоящий документ является первой частью руководства администратора на программный комплекс «Диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk» (далее - Termidesk). Документ предназначен для администраторов системы и сети.

В первой части руководства приведено назначение и установка Termidesk. Для того, чтобы получить информацию о настройке Termidesk, необходимо обратиться ко второй части руководства администратора - СЛЕТ.10001-01 90 02 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса».

1.2. Назначение

Termidesk предназначен для доставки виртуальных рабочих мест (ВРМ) и приложений, организации терминального доступа пользователей к ресурсам посредством различных протоколов удаленного доступа.

1.3. Область применения

Termidesk может применяться для создания или модернизации инфокоммуникационной инфраструктуры масштаба предприятия, а также поставщиками услуг, реализующими облачную услугу ВРМ.

Termidesk ориентирован на образовательные и иные организации, в которых предусмотрено использование одного ВРМ множеством лиц, с возможностями очистки ВРМ по завершению сеанса работы.

Termidesk подходит для применения в сети предприятий с разветвленной филиальной сетью.

Termidesk позволяет реализовать политики повышенных требований к безопасности данных, препятствующих несанкционированному распространению информации. Помимо этого, Termidesk обеспечивает работу с виртуализированными графическими адаптерами (vGPU) и адаптацией к низкоскоростным каналам связи.

1.4. Основные характеристики

Termidesk состоит из ряда компонентов, которые могут быть либо отделяемыми (подразумевает выбор роли при установке из общего пакета), либо самостоятельными (компонент устанавливается из отдельного пакета, но используется в составе общего комплекса). Такое разделение обеспечивает гибкое масштабирование системы для различных сценариев применения.

В состав Termidesk входят следующие компоненты:

- «Универсальный диспетчер» - компонент, отвечающий за идентификацию пользователей, назначение и контроля доставки им BPM;
- «Шлюз» - компонент, отвечающий за туннелирование протоколов доставки, использующих транспортный протокол TCP;
- «Менеджер рабочих мест» - компонент, отвечающий за взаимодействие с поставщиком ресурсов и управления жизненным циклом BPM, включая создание, настройку, запуск, отключение и удаление;
- «Агент» - компонент, отвечающий за контролируемую доставку BPM, взаимодействие с универсальным диспетчером и менеджером BPM;
- «Клиент» - компонент, отвечающий за доставку BPM на пользовательскую рабочую станцию с возможностью перенаправления периферии, каталогов, и оптимизацию их использования в протоколе доставки;
- «Оркестратор» - компонент, отвечающий за автоматизацию развертывания Termidesk в облачных структурах;
- «Сервер терминалов» - компонент, отвечающий за организацию терминального доступа в ОС Astra Linux Special Edition;
- «Удаленный помощник» - компонент, предоставляющий администратору или специалисту технической поддержки экран узла пользователя через сеанс удаленного подключения и обеспечивающий передачу голосовой информации для взаимодействия с пользователем;
- «Виртуальный модуль Termidesk» - компонент, представляющий собой образ виртуальной машины (ВМ) (или диска ВМ) с предварительно установленной и настроенной операционной системой (ОС) и набором программного обеспечения, необходимого для эксплуатации Termidesk. Компонент позволяет быстро развернуть и использовать компоненты «Универсальный диспетчер», «Шлюз», «Менеджер рабочих мест»;
- «Termidesk Live» - компонент, представляющий собой загрузочный образ ОС с предустановленным компонентом «Клиент».

Компоненты «Универсальный диспетчер», «Шлюз», «Менеджер рабочих мест» являются отделяемыми и могут устанавливаться как в комплексном варианте, так и в распределенной конфигурации.

Параметры конфигурирования отделяемых компонентов приведены в следующих документах:

- СЛЕТ.10001-01 90 02 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса»;
- СЛЕТ.10001-01 90 05 «Руководство администратора. Настройка компонента «Шлюз».

Компоненты «Агент», «Клиент», «Оркестратор», «Сервер терминалов», «Удаленный помощник», «Virtual Appliance», «Termidesk Live» являются самостоятельными, но работающими в составе программного комплекса.

К компоненту «Агент» относятся следующие подкомпоненты, каждый из которых устанавливается отдельно:

- агент ВРМ (устанавливается в гостевую ОС ВМ);
- агент узла виртуализации (устанавливается на узел виртуализации);
- сессионный агент (устанавливается на узел сервера терминалов);
- видеоагент (устанавливается в гостевую ОС ВМ);
- агент виртуальных смарт-карт (устанавливается в гостевую ОС ВМ).

Параметры установки и конфигурирования компонента «Агент» приведены в документе СЛЕТ.10001-01 90 04 «Руководство администратора. Настройка компонента «Агент».

Параметры установки и конфигурирования компонента «Клиент» приведены в документе СЛЕТ.10001-01 92 01 «Руководство пользователя. Настройка и эксплуатация компонента «Клиент».

Параметры установки и конфигурирования компонента «Оркестратор» приведены в документе СЛЕТ.10001-01 90 06 «Руководство администратора. Настройка компонента «Оркестратор».

Параметры установки и конфигурирования компонента «Сервер терминалов» приведены в документе СЛЕТ.10001-01 90 07 «Руководство администратора. Настройка компонента «Сервер терминалов».

Использование компонента «Удаленный помощник» приведено в документе СЛЕТ.10001-01 91 02 «Инструкция по использованию. Компонент «Удаленный помощник».

Использование компонента «Virtual Appliance» приведено в документе СЛЕТ.10001-01 91 03 «Инструкция по использованию. Компонент «Virtual Appliance».

Использование компонента «Termidesk Live» приведено в документе СЛЕТ.10001-01 91 04 «Инструкция по использованию. Компонент «Termidesk Live».

Termidesk обеспечивает доставку ВРМ на пользовательскую рабочую станцию посредством следующих протоколов:

- SPICE;
- RDP;
- VNC;
- Loudplay.

Для протоколов доставки Termidesk реализует режим прямого и туннельного соединения. Прямое соединение позволяет подключиться к протоколу, запущенному внутри гостевой ОС или на гипервизоре. Туннельное соединение применяется при подключении ВРМ из недоверенных сетей. Комбинация протоколов доставки и способы подключения предопределены в Termidesk.

Termidesk поддерживает работу с платформами виртуализации:

- программный комплекс «Средства виртуализации «Брест» (далее – ПК СВ Брест);
- VMmanager;

- zVirt;
- oVirt;
- «РЕД Виртуализация»;
- Openstack (версия Xena);
- VMware vSphere.

Termidesk поддерживает работу с серверами терминалов и публикации приложений:

- Microsoft Windows Server с ролью «Remote Desktop Session Host» из состава «Remote Desktop Services» (далее - MS RDS, MS RDSH);
- Terminal Server Astra Linux (далее - STAL). Реализуется компонентом «Сервер терминалов».

1.5 . Требования к уровню подготовки персонала

Для штатной эксплуатации Termidesk требуется следующий персонал:

- системный администратор;
- специалист по техническому обслуживанию.

Системный администратор должен иметь опыт работы с платформами виртуализации и администрирования серверов с ОС Astra Linux Special Edition 1.7.

Основными обязанностями системного администратора являются:

- установка, настройка и мониторинг работоспособности Termidesk;
- регламентные работы;
- восстановление работоспособности Termidesk после устранения неисправностей комплекса технических средств.

Специалист по техническому обслуживанию должен иметь опыт работы с ОС Astra Linux Special Edition 1.7, знать и понимать принципы работы сетей передачи данных, а также владеть базовыми знаниями по обслуживанию комплекса технических средств.

Основными обязанностями специалиста по техническому обслуживанию являются:

- настройка, модернизация и проверка состояния комплекса технических средств;
- диагностика типовых неисправностей комплекса технических средств;
- настройка сетевых подключений.

1.6 . Типографские соглашения

В настоящем документе приняты следующие типографские соглашения:

- моноширинный шрифт – используется для выделения фрагментов текста программ, наименований файлов и папок (директорий), путей перемещения, строк комментариев,

различных программных элементов (объект, класс, тип, переменная, команда, макрос и т. д.), а также вводимого и выводимого текста в режиме командной строки;

- «кавычки» – текст, заключенный в кавычки, используется для обозначения наименований документов, названий компонентов Termidesk, пунктов меню, наименований окон, вкладок, полей, других элементов графического интерфейса, а также вводимого и выводимого текста в режиме графического интерфейса;
- **[квадратные скобки]** – текст, заключенный в квадратные скобки, используется для наименования экранных кнопок;
- **<угловые скобки>** – текст, заключенный в угловые скобки, используется для наименования клавиш клавиатуры.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

2.1 . Требования к аппаратному обеспечению

Для установки Termidesk минимальные аппаратные требования узла должны соответствовать следующим:

- процессор архитектуры Intel x86 с разрядностью 64 бит;
- оперативная память, не менее 4 ГБ;
- свободное дисковое пространство, не менее 1 ГБ;
- сетевое соединение, не менее 100 Мбит/с.

2.2 . Требования к программному обеспечению

В среде функционирования Termidesk должны быть предварительно установлены:

- ОС Astra Linux Special Edition версии 1.7 (и выше);
- СУБД Postgres-11 из состава репозитория ОС Astra Linux Special Edition версии 1.7;
- программный брокер сообщений RabbitMQ-server версии 3.7.8 (и выше) из состава репозитория ОС Astra Linux Special Edition версии 1.7.

ОС Astra Linux Special Edition версии 1.7 должна быть установлена из iso-образа, доступного в личном кабинете на портале Astra Linux: <https://lk-new.astralinux.ru/>. Работа Termidesk на преднастроенных образах ОС не гарантируется.

2.3 . Требования к синхронизации времени

В сетевой инфраструктуре должен быть настроен NTP-сервер, обеспечивающий синхронизацию времени для «Универсального диспетчера», «Шлюза», «Менеджера рабочих мест».

2.4 . Требования к DNS и DHCP

В сетевой инфраструктуре должны быть развернуты и исправно функционировать службы доменных имен (DNS) и автоматического назначения сетевых параметров (DHCP) в необходимых сегментах сети.

Службы DNS и DHCP могут быть реализованы как отдельно, так и средствами платформы виртуализации (например, контекстуализацией ПК СВ Брест).

2.5 . Требования к серверам каталогов

Серверы каталогов должны удовлетворять следующим требованиям:

- сервер каталогов должен размещаться в том же сегменте локальной сети, где будут развернуты BPM. Если выполнение требования невозможно и сервер каталогов находится в другом сегменте, то необходимо обеспечить маршрутизацию между этими сегментами;
- при использовании в качестве сервера каталогов Microsoft Active Directory (MS AD) необходимо создать сервисную учетную запись для взаимодействия Termidesk с контроллером домена (КД). Допускается использование учетной записи администратора домена;
- при использовании MS AD рекомендуется создавать отдельные организационные подразделения (OU) для пользователей BPM и для учетных записей типа «Компьютер» для самих BPM. Права на OU для компьютеров должны быть либо у созданной сервисной учетной записи, либо у отдельной созданной учетной записи, допускается также использовать учетную запись администратора домена;
- при использовании серверов каталогов FreeIPA и ALDPro в качестве сервисной учетной записи для взаимодействия Termidesk с КД по умолчанию используется учетная запись администратора домена, либо отдельная учетная запись с аналогичными полномочиями.

⚠ Механизм подключения к LDAP-серверу simple bind передает данные для подключения в открытом виде.

2.6 . Требования к серверам терминалов

При использовании сервера терминалов Microsoft необходимо наличие внутри домена MS AD серверов с соответствующими ролями (MS RDSH - роль сервера терминалов, MS RDS - роль сервера публикации приложений).

2.7 . Требования к платформе виртуализации

Узлы виртуализации должны удовлетворять следующим требованиям:

- должна быть поддержка виртуального чипсета (ich9-intel-hda);
- пул в настройках DHCP или параметрах контекстуализации должен поддерживать достаточное количество IP-адресов;
- виртуальный коммутатор платформы должен поддерживать достаточное количество MAC-адресов;
- в платформе виртуализации должны быть реализованы именованные каналы, необходимые для работы Termidesk:
 - для перенаправления каталогов - org.spice-space.webdav.0(/dev/virtio-ports/org.spice-space.webdav.0);
 - для взаимодействия с libvirt (необходим компоненту «Агент узла виртуализации») - ru.termidesk.tvm.0 (/dev/virtio-ports/ru.termidesk.tvm.0);

- для включения перенаправления видеокамеры - ru.termidesk.RealtimeStreaming.0 (/dev/virtio-ports/ru.termidesk.RealtimeStreaming.0);
- канал для включения перенаправления смарт-карт - ru.termidesk.PCSC.0 (/dev/virtio-ports/ru.termidesk.PCSC.0);
- канал для включения перенаправления принтера - ru.termidesk.Printer.0 (/dev/virtio-ports/ru.termidesk.Printer.0).

Для ПК СВ Брест включение именованных каналов определяется конфигурационным файлом /etc/one/vmm_exec/vmm_exec_kvm.conf, который находится на фронтальных машинах ПК СВ Брест.

Для включения каналов необходимо на узле системы виртуализации ПК СВ Брест предварительно сделать следующее:

- установить компонент «Агент узла виртуализации» (подробно о назначении и установке компонента см. документ СЛЕТ.10001-01.90.04 «Руководство администратора. Настройка компонента «Агент») командой:

```
:~$ sudo apt install python3-termidesk-vmsd
```

- убедиться, что состояние службы компонента «Агент узла виртуализации» находится в состоянии «active (running)» командой:

```
:~$ systemctl status termidesk-vmsd
```

Затем на фронтальной машине ПК СВ Брест выполнить активацию именованных каналов:

- открыть на редактирование файл /etc/one/vmm_exec/vmm_exec_kvm.conf;
- присвоить параметрам WEBDAV_USE_DEFAULT, VIDEOCAM_OPTIMIZATION_USE_DEFAULT, PRINTER_OPTIMIZATION_USE_DEFAULT, USBTOKEN_OPTIMIZATION_USE_DEFAULT, SPICE_DETECT_USE_DEFAULT значение «yes». Пример фрагмента файла с нужными значениями:

```
1 #rbt: webdav use
2 WEBDAV_USE_DEFAULT="yes"
3 WEBDAV_OPTIONS=""
4     <channel type='spiceport'>
5         <source channel='org.spice-space.webdav.0' />
6         <target type='virtio' name='org.spice-space.webdav.0' />
7     </channel>
8
9 #rbt: camera optimization
10 VIDEOCAM_OPTIMIZATION_USE_DEFAULT="yes"
11 VIDEOCAM_OPTIMIZATION_OPTIONS=""
12     <channel type='spiceport'>
13         <source channel='TDSK_STREAM' />
14         <target type='virtio' name='ru.termidesk.RealtimeStreaming.0' />
```

```
15      </channel>"  
16  
17 #rbt: printer optimization  
18 PRINTER_OPTIMIZATION_USE_DEFAULT="yes"  
19 PRINTER_OPTIMIZATION_OPTIONS=""  
20     <channel type='spiceport'>  
21         <source channel='TDSK_PRINTER' />  
22         <target type='virtio' name='ru.termidesk.Printer.0' />  
23     </channel>"  
24  
25 #rbt: USB token optimization  
26 USBTOKEN_OPTIMIZATION_USE_DEFAULT="yes"  
27 USBTOKEN_OPTIMIZATION_OPTIONS=""  
28     <channel type='spiceport'>  
29         <source channel='TDSK_PCSC' />  
30         <target type='virtio' name='ru.termidesk.PCSC.0' />  
31     </channel>"  
32  
33 #rbt: SPICE detect  
34 SPICE_DETECT_USE_DEFAULT="yes"  
35 SPICE_DETECT_OPTIONS=""  
36     <channel type='unix'>  
37         <source mode='connect' path='/var/run/tvmd.sock' >  
38             <reconnect enabled='yes' timeout='1' />  
39         </source>  
40         <target type='virtio' name='ru.termidesk.tvm.0' />  
41     </channel>"
```

⚠ Присвоение параметру SPICE_DETECT_USE_DEFAULT значения «yes» должно происходить только после установки на узлы системы виртуализации компонента «Агент узла виртуализации» и успешного запуска его службы.

- сохранить изменения в файле /etc/one/vmm_exec/vmm_exec_kvm.conf;
- перезапустить службу opennebula:

```
:~$ sudo systemctl restart opennebula
```

3 . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ ПК СВ БРЕСТ

3.1 . Контекстуализация в ПК СВ Брест

В ПК СВ Брест применяется метод контекстуализации для отправки информации на ВМ во время загрузки. Основная задача метода — передача настроек сети и учетных данных на ВМ для ее настройки. Дополнительная задача — передача индивидуальных сценариев для загрузки ВМ.

- ⓘ Использование метода контекстуализации ПК СВ Брест не является обязательным, однако значительно упрощает и автоматизирует процесс подготовки узлов с компонентами Termidesk.

Для включения контекстуализации в гостевой ОС Astra Linux нужно в базовый образ установить пакет one-context:

```
:~$ sudo apt install one-context
```

Если после выполнения команды появляются сообщения об ошибке «Невозможно найти пакет one-context», «Пакеты имеют неудовлетворенные зависимости» необходимо убедиться, что в файле /etc/apt/sources.list заданы и не закомментированы источники получения пакетов (репозитории), затем обновить списки пакетов:

```
:~$ sudo apt update
```

После этого нужно вновь выполнить команду установки пакета one-context.

Для включения контекстуализации в гостевой ОС Windows нужно включить службу, обрабатывающую скрипты контекстуализации. Для этого следует установить пакет one-context-6.2.0 или более новый.

Параметры непосредственно контекста задаются в шаблоне ВМ, для этого в панели управления ПК СВ Брест надо открыть шаблон ВМ и перейти во вкладку «Контекст».

4. ПОДГОТОВКА СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

- ❗ Если Termidesk планируется устанавливать автоматизированно согласно подразделу **Автоматизированная установка**, то подготовку среды функционирования выполнять не нужно.

4.1 . Установка СУБД Postgres-11

Для установки СУБД Postgres-11 необходимо:

- отредактировать файл `/etc/apt/sources.list`, оставив в качестве источников получения пакетов сетевые репозитории. Для этого закомментировать строку, начинающуюся с `deb cdrom`. Должен получиться следующий список:

```
1 # Astra Linux repository description https://wiki.astralinux.ru/x/0oLiC
2
3 #deb cdrom:[OS Astra Linux 1.7.3 1.7_x86-64 DVD ]/ 1.7_x86-64 contrib main non-
4 free
5 deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main/
6   1.7_x86-64 main contrib non-free
7 deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update/
8   1.7_x86-64 main contrib non-free
9 deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base/
10  1.7_x86-64 main contrib non-free
11 deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended/
12  1.7_x86-64 main contrib non-free
```

- ❗ Если в файле `/etc/apt/sources.list` присутствует репозиторий `astra-ce`:

```
# Расширенный репозиторий (компонент astra-ce)
deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-
extended/ 1.7_x86-64 astra-ce
```

необходимо закомментировать его, чтобы избежать установки несовместимых версий пакетов.

- перейти в интерфейс командной строки через программу «Терминал Fly», выполнить команду обновления списков пакетов:

```
:~$ sudo apt update
```

- выполнить команду установки СУБД Postgres-11:

```
:~$ sudo apt install -y postgresql-11
```

где:

`-y` - ключ для пропуска подтверждения установки.

4.2 . Настройка СУБД Postgres-11

Перед установкой Termidesk нужно выполнить настройку базы данных (БД).

Для настройки БД следует перейти в интерфейс командной строки и выполнить следующее:

- переключиться последовательно на пользователя root, затем на postgres:

```
1 :~$ sudo -s  
2 :/home/astra# su postgres
```

- запустить терминальный клиент СУБД Postgres-11:

```
:/home/astra$ psql
```

⚠ Если после выполнения команды отображается ошибка «could not change directory to "/home/": Отказано в доступе» и не появляется приглашение командной строки postgres=#, необходимо вместо «su postgres» использовать конструкцию «su - postgres». Если приглашение postgres=# появилось, то сообщение об ошибке можно проигнорировать.

- используя интерактивный интерфейс терминального клиента СУБД, создать БД termidesk (символ «;» в конце строки при работе с интерактивным интерфейсом обязателен):

```
postgres=# CREATE DATABASE termidesk LC_COLLATE 'ru_RU.utf8' LC_CTYPE 'ru_RU.utf8'  
TEMPLATE template0;
```

где:

LC_COLLATE - порядок сортировки для использования в БД, влияет на порядок сортировки, применяемый к строкам. Значение «ru_RU.utf8» указывает на использование русской локализации;

LC_CTYPE - классификация символов для использования в БД, влияет на категоризацию символов;

TEMPLATE - имя шаблона, из которого создается БД. Шаблон «template0» используется для системной БД самой СУБД Postgres-11.

- создать пользователя termidesk с паролем ksedimret для дальнейшего подключения к БД:

```
postgres=# CREATE USER termidesk WITH PASSWORD 'ksedimret';
```

⚠ В приведенной команде имя пользователя и пароль используются в качестве примера. Имя пользователя и пароль должны задаваться в соответствии с внутренними стандартами организации по применению парольной защиты.

- назначить права по использованию БД termidesk созданному пользователю termidesk:

```
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE termidesk TO termidesk;
```

- выйти из интерактивного интерфейса терминального клиента СУБД:

```
postgres=# \q
```

- выйти из сеансов пользователей postgres и root:

```
1 :/home/astra$ exit  
2 :/home/astra# exit
```

- отредактировать файл /etc(parsec/mswitch.conf, установив параметр zero_if_notfound в значение yes, точно соблюдая отступы и пробелы:

```
1 # Return zero data instead of ENOENT/ENODATA in the absence of record  
2 zero_if_notfound: yes
```

❗ В случае последующего обновления СУБД Postgres может понадобится пересоздание БД. В этом случае следует предусмотреть экспорт БД перед обновлением СУБД Postgres.

4.3 . Установка брокера сообщений RabbitMQ-server

❗ Если узел с уже установленным RabbitMQ-server будет переименован, то брокер сообщений перестанет принимать подключения. Для исправления ситуации необходимо удалить RabbitMQ-server, затем выполнить его переустановку.

Для установки RabbitMQ-server нужно перейти в интерфейс командной строки через программу «Терминал Fly» и выполнить команду:

```
:~$ sudo apt install -y rabbitmq-server
```

где:

-у - ключ для пропуска подтверждения установки.

4.4 . Настройка брокера сообщений RabbitMQ-server

Для настройки RabbitMQ-server следует:

- перейти в интерфейс командной строки через программу «Терминал Fly» и убедиться в наличии каталога /etc/rabbitmq:

```
:~$ ls /etc/
```

- если каталог отсутствует, необходимо создать его:

```
:~$ sudo mkdir -p /etc/rabbitmq
```

Где:

- p - ключ для автоматического создания директорий, указанных внутри пути;
- перейти в каталог /etc/rabbitmq:

```
:~$ cd /etc/rabbitmq
```

- создать пустые файлы rabbitmq.conf (основной файл конфигурации RabbitMQ-server) и definitions.json (файл определения данных для подключения):

```
1 :~$ sudo touch rabbitmq.conf  
2 :~$ sudo touch definitions.json
```

- поменять владельца (rabbitmq) и идентификатор группы (rabbitmq) для созданных файлов:

```
:~$ sudo chown rabbitmq:rabbitmq definitions.json rabbitmq.conf
```

- отредактировать файл rabbitmq.conf, приведя его к виду:

```
1 # ===== Management section  
=====  
2 ## Preload schema definitions from the following JSON file.  
3 ## Related doc guide: https://rabbitmq.com/management.html#load-definitions.  
4 ##  
5 # management.load_definitions = /path/to/exported/definitions.json  
6 management.load_definitions = /etc/rabbitmq/definitions.json
```

⚠ Если необходимо, чтобы RabbitMQ работал через TLS-соединение, то файл rabbitmq.conf нужно привести к виду:

```
1 # ===== Management section  
=====  
2 ## Preload schema definitions from the following JSON file.  
3 ## Related doc guide: https://rabbitmq.com/management.html#load-definitions.  
4 ##  
5 # management.load_definitions = /path/to/exported/definitions.json  
6 management.load_definitions = /etc/rabbitmq/definitions.json  
7 listeners.tcp.default = 5672  
8  
9 # TLS Port  
10 listeners.ssl.default = 5671  
11  
12 ssl_options.cacertfile = /var/ssl/root-ca.crt  
13 ssl_options.certfile = /var/ssl/cert.crt  
14 ssl_options.keyfile = /var/ssl/private/private-key.key
```

```
16 # Should peer verification be enabled?  
17 ssl_options.verify      = verify_peer  
18  
19 # When set to true, TLS connection will be rejected if client fails to  
20 # provide a certificate  
21 ssl_options.fail_if_no_peer_cert = false  
22 ssl_options.versions.default = tlsv1.2
```

Предполагается, что файлы корневого сертификата (/var/ssl/root-ca.crt), сертификата узла (/var/ssl/cert.crt) и закрытого ключа (/var/ssl/private/private-key.key) к нему уже существуют и доступны по указанному пути.

- отредактировать файл definitions.json, задав пользователей termidesk и admin, приведя его к виду:

⚠ В файле /etc/rabbitmq/definitions.json пароли указываются в виде преобразованного значения, которое можно получить через исполняемый файл rabbitmq_password2hash.sh. Подробно о том, как преобразовать пароль, приведено далее.

```
1 {  
2     "rabbit_version": "3.7.8",  
3     "users": [  
4         {  
5             "name": "termidesk",  
6             "password_hash": "pnXiDJtUdk7ZceL9i0qx44PeDgRa+X1+eIq+7wf/PT0NLb1h",  
7             "hashing_algorithm": "rabbit_password_hashing_sha256",  
8             "tags": ""  
9         },  
10        {  
11            "name": "admin",  
12            "password_hash": "FXQ9WFNSrsGwRki9BT2dCITnsDwYu2lsy7BEN7+UncsPzCDZ",  
13            "hashing_algorithm": "rabbit_password_hashing_sha256",  
14            "tags": "administrator"  
15        }  
16    ],  
17    "vhosts": [  
18        {  
19            "name": "/"  
20        },  
21        {  
22            "name": "termidesk"  
23        }  
24    ],  
25    "permissions": [  
26        {  
27            "user": "termidesk",  
28            "vhost": "termidesk",  
29            "configure": ".*",  
30            "write": ".*",  
31            "read": ".*"
```

```
32     },
33     {
34         "user": "admin",
35         "vhost": "termidesk",
36         "configure": ".*",
37         "write": ".*",
38         "read": ".*"
39     }
40 ],
41 "topic_permissions": [
42     {
43         "user": "termidesk",
44         "vhost": "termidesk",
45         "exchange": "",
46         "write": ".*",
47         "read": ".*"
48     }
49 ],
50 "parameters": [],
51 "global_parameters": [
52     {
53         "name": "cluster_name",
54         "value": "rabbit@rabbitmq"
55     }
56 ],
57 "policies": [],
58 "queues": [],
59 "exchanges": [],
60 "bindings": []
61 }
```

⚠ В примере используются следующие пары логин-пароль: admin:admin, termidesk:ksedimret.
Имя пользователя и пароль должны задаваться в соответствии с внутренними стандартами организации по применению парольной защиты.

- выполнить команду инициализации RabbitMQ-server:

```
:~$ sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
```

- перезапустить RabbitMQ-server:

```
:~$ sudo systemctl restart rabbitmq-server
```

Чтобы получить преобразованное значение пароля нужно воспользоваться исполняемым файлом rabbitmq_password2hash.sh, расположенным в подключенном репозитории Termidesk (см. [Получение пакетов установки в ОС Astra Linux Special Edition](#)) по пути /var/repos/Addons/Scripts/:

- перейти в каталог /var/repos/Addons/Scripts/:

```
:~$ cd /var/repos/Addons/Scripts/
```

- задать файлу rabbitmq_password2hash.sh флаг для запуска:

```
:~$ sudo chmod +x rabbitmq_password2hash.sh
```

где:

+x - ключ установки разрешения на запуск файла для всех пользователей;

- выполнить исполняемый файл:

```
:~$ sudo ./rabbitmq_password2hash.sh
```

При выполнении исполняемого файла будет предложено ввести пароль и повторить его. Преобразованное значение введенного пароля будет отображено в интерфейсе командной строки. Необходимо внести полученное значение при формировании файла /etc/rabbitmq/definitions.json (секция password_hash).

Если конфигурационный файл /etc/rabbitmq/definitions.json уже существует, но требуется изменить значение преобразованного пароля в нем, нужно:

- выполнить преобразование и добавление пароля в файл /etc/rabbitmq/definitions.json:

```
:~$ sudo ./rabbitmq_password2hash.sh -w -u <user> -p <пароль>
```

где:

-w - ключ для сохранения изменений в файл /etc/rabbitmq/definitions.json;

-u - пользователь rabbitMQ. В стандартной установке можно указывать admin;

-p - пароль;

- перезапустить RabbitMQ-server:

```
:~$ sudo systemctl restart rabbitmq-server
```

5 . УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

5.1 . Получение пакетов установки в ОС Astra Linux Special Edition

Дистрибутив представлен бинарным файлом пакета программного обеспечения (ПО) в deb-формате. Установка в ОС Astra Linux Special Edition производится из локального репозитория, распространяемого в формате iso-образа.

Получить iso-образ можно двумя способами:

- заполнив запрос через сайт Termidesk: <https://termidesk.ru/support/#request-support>;
- через личный кабинет: <https://lk-new.astralinux.ru/>.

Для подключения локального репозитория Termidesk на узле, где предполагается установка, нужно выполнить следующее:

- скопировать в домашний каталог пользователя образ диска termidesk-<версия>.iso;
- подключить образ диска к файловой системе в каталог /mnt:

```
:~$ sudo mount -o loop termidesk-<версия>.iso /mnt
```

где:

- o loop - параметры для привязки петлевого устройства (/dev/loop) к файлу termidesk-<версия>.iso, устройство затем монтируется в указанный каталог /mnt;
- скопировать содержимое каталога repos подключенного образа диска в каталог /var локальной файловой системы:

```
:~$ sudo cp -Rp /mnt/repos /var
```

где:

- Rp - ключ для рекурсивного копирования подкаталогов и файлов с сохранением исходных свойств;
- отключить подключенный ранее образ диска от узла:

```
:~$ sudo umount /mnt
```

- установить пакет lsb-release:

```
:~$ sudo apt install -y lsb-release
```

где:

-y - ключ для пропуска подтверждения установки;

- добавить локальный репозиторий Termidesk (`/var/repos/astra`) в файл `/etc/apt/sources.list.d/termidesk_local.list` через командный интерпретатор sh:

```
1 :~$ sudo sh -c 'echo "deb file:/var/repos/astra $(lsb_release -cs) non-free" > /etc/apt/sources.list.d/termidesk_local.list'
```

где:

-с - ключ для чтения команд из вводимой строки (стандартный ввод);
echo - команда вывода текста, совместно с символом «>» используется для перенаправления строки `deb file:/var/repos/astra $(lsb_release -cs) non-free` в файл `/etc/apt/sources.list.d/termidesk_local.list`;
`deb file:/var/repos/astra $(lsb_release -cs) non-free` - добавляемый репозиторий, вложенная команда `$(lsb_release -cs)` подставляет версию - `1.7_x86-64`;

- выполнить поиск ключа репозитория Termidesk GPG-KEY-PUBLIC и добавить его в ОС:

```
:~$ cat /var/repos/astra/GPG-KEY-PUBLIC | sudo apt-key add -
```

- убедиться, что ключ с uid «`release@uveon.ru`» был успешно добавлен:

```
:~$ apt-key list
```

⚠ В случае, если ключ не отображен в выводе команды, необходимо убедиться, что ключ GPG-KEY-PUBLIC существует:

```
:~$ cat /var/repos/astra/GPG-KEY-PUBLIC
```

Если ключ все же существует, необходимо проверить правильность выполнения шагов по добавлению репозитория Termidesk в файл `/etc/apt/sources.list.d/termidesk_local.list`.

При успешном выполнении всех шагов команда выведет содержимое ключа в формате Base64.

- обновить данные пакетного менеджера:

```
:~$ sudo apt update
```

Данную команду (`sudo apt update`) необходимо выполнять при каждом изменении списка источников пакетов или при изменении содержимого этих источников.

5.2 . Установка и настройка отделяемых компонентов на одном узле

5.2.1 . Автоматизированная установка

5.2.1.1 . Автоматизированная установка через исполняемый файл

Для автоматизированной установки Termidesk без использования псевдографического интерфейса можно воспользоваться исполняемым файлом `termidesk-standalone.sh`, расположенным в подключенном репозитории Termidesk: `/var/repos/Addons/Scripts/`.

В этом случае **все действия** по подготовке среды функционирования и установки Termidesk будут выполнены исполняемым файлом.

◆ Использование исполняемого файла для установки Termidesk допускается только в ознакомительных целях!

Для вызова процесса установки через исполняемый файл нужно:

- перейти в каталог `/var/repos/Addons/Scripts/`:

```
:~$ cd /var/repos/Addons/Scripts/
```

- разархивировать файл `Termidesk.zip`:

```
:~$ sudo unzip -j Termidesk.zip
```

где:

`-j` - ключ для разархивации всех файлов внутри `Termidesk.zip` в текущую директорию;

- задать файлу флаг для запуска:

```
:~$ sudo chmod +x termidesk-standalone.sh
```

где:

`+x` - ключ установки разрешения на запуск файла для всех пользователей;

- запустить исполняемый файл:

```
:~$ sudo ./termidesk-standalone.sh
```

5.2.1.2 . Автоматизированная установка через файл ответов

В ОС Astra Linux Special Edition есть возможность подготовить файл ответов, в котором можно указать определения и значения параметров для использования во время установки пакетов.

Для автоматизированной установки Termidesk через файл ответов необходимо:

- подготовить и сохранить файл ответов, пример файла приведен ниже;
- установить утилиту `debconf`, если она не установлена в ОС:

```
:~$ sudo apt install debconf
```

- выполнить добавление файла ответов в утилиту debconf:

```
:~$ sudo debconf-set-selections /home/user/notification_file
```

где:

/home/user/notification_file - путь к сохраненному файлу ответов.

Пример файла ответов:

```
1 # Вы принимаете условия пользовательской лицензии?
2 termidesk-vdi    termidesk-vdi/yesno-eula      boolean true
3
4 # true - интерактивный режим. false - пакетный (тихий) режим:
5 termidesk-vdi    termidesk-vdi/interactive    boolean false
6
7 # ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СУБД
8 # Адрес сервера СУБД Termidesk:
9 termidesk-vdi    termidesk-vdi/dbhost        string 127.0.0.1
10 # Добавлено в версии 4.1.1. Порт сервера (балансировщика) СУБД Termidesk:
11 termidesk-vdi    termidesk-vdi/dbport        string 5432
12 # Имя базы данных Termidesk:
13 termidesk-vdi    termidesk-vdi/dbname        string termidesk
14 # Пользователь базы данных Termidesk:
15 termidesk-vdi    termidesk-vdi/dbuser        string termidesk
16 # Пароль базы данных Termidesk:
17 termidesk-vdi    termidesk-vdi/dbpass        string ksedimret
18 # Добавлено в версии 4.3. Использование защищённого подключения к СУБД.
19 # Возможные варианты значений: Disable, TLSv1.2, TLSv1.3
20 # Значение по умолчанию: Disable
21 termidesk-vdi    termidesk-vdi/dbssl         select Disable
22
23 # ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕРВЕРАМ RABBITMQ
24 # RabbitMQ URL #1
25 termidesk-vdi    termidesk-vdi/rabbitmq_url1  password amqp://termidesk:ksedim
ret@127.0.0.1:5672/termidesk
26 # RabbitMQ URL #3
27 termidesk-vdi    termidesk-vdi/rabbitmq_url3  password
28 # RabbitMQ URL #2
29 termidesk-vdi    termidesk-vdi/rabbitmq_url2  password
30 # Добавлено в версии 4.3.1. Использование защищённого подключения к серверам RabbitMQ
31 # Возможные варианты значений: Disable, TLSv1.2
32 # Значение по умолчанию: Disable
33 termidesk-vdi    termidesk-vdi/rabbitmq_ssl   select Disable
34
35 # Добавлено в версии 4.1. Выбор устанавливаемых на узле ролей.
36 # Список, разделитель - запятые. Фактически, это выбор служб, которые будут
37 # автоматически запускаться. Доступные роли: Broker, Gateway, Task manager
38 # Если не требуется автоматический запуск служб (например, при использовании
39 # VRRP), то в качестве роли можно указать несуществующее название роли,
40 # например - Empty.
```

```
41 termidesk-vdi    termidesk-vdi/roles      string Broker, Gateway, Task manager
42
43 # Добавлено в версии 4.2.
44 # Тип веб-интерфейса. Имеет смысл при запуске демона termidesk-vdi (Выбор роли Broker
45 # при установке пакета).
46 # admin - доступен только функционал администрирования,
47 # user - доступен только пользовательский функционал,
48 # universal - доступен как пользовательский, так и административный функционал.
49 # По умолчанию, используется режим universal
50 termidesk-vdi    termidesk-vdi/webportaltype   select universal
51
52 # НЕ ТРЕБУЮЩИЕСЯ ПЕРЕМЕННЫЕ, сугубо для справки
53 # Временные переменные для промежуточного хранения параметров подключения
54 # к серверу RabbitMQ, из которых создаются строки termidesk-vdi/rabbitmq_url1,
55 # termidesk-vdi/rabbitmq_url2, termidesk-vdi/rabbitmq_url3
56 # Choices: 1 amqp://termidesk:termidesk@127.0.0.1:5672/termidesk, 2 Empty, 3
57 # Empty, Save
58 termidesk-vdi    termidesk-vdi/rabbitmq_select   select Save
59
60 # Termidesk RabbitMQ host
61 termidesk-vdi    termidesk-vdi/rabbitmq_host     string 127.0.0.1
62 # Termidesk RabbitMQ port
63 termidesk-vdi    termidesk-vdi/rabbitmq_port    string 5672
64 # Termidesk RabbitMQ user
65 termidesk-vdi    termidesk-vdi/rabbitmq_user    string termidesk
66 # Termidesk RabbitMQ pass
67 termidesk-vdi    termidesk-vdi/rabbitmq_pass    string termidesk
68 # Termidesk RabbitMQ Virtual Host
69 termidesk-vdi    termidesk-vdi/rabbitmq_vhost   string termidesk
70
71 # Временная переменная для промежуточного хранения выбора да/нет
72 termidesk-vdi    termidesk-vdi/yesno        boolean false
73 # Временная переменная для отображения сообщения на экране
74 termidesk-vdi    termidesk-vdi/message       note
75 # Временная переменная для отображения пользовательской лицензии
76 termidesk-vdi    termidesk-vdi/text-eula     note
```

◆ Выражение termidesk-vdi termidesk-vdi/rabbitmq_url1 password amqp://termidesk:ksedimret@127.0.0.1:5672/termidesk в блоке # RabbitMQ URL #1 должно быть записано в одну строку!

⚠ Между типом параметра (string, password, boolean и т.д.) и значением параметра должен быть только один символ пробела.

ⓘ В дальнейшем необходимые параметры для подготовки файла ответов могут быть получены командой:

```
:~$ sudo debconf-get-selections | grep -i termidesk
```

Команда выполняется в ОС, в которой установлен Termidesk.

5.2.2 . Неавтоматизированная установка Termidesk

Для установки Termidesk с использованием псевдографического интерфейса нужно выполнить следующее:

- подключить репозиторий Termidesk;
- установить Termidesk:

```
:~$ sudo apt -y install termidesk-vdi
```

где:

-у - ключ для пропуска подтверждения установки.

⚠ Начиная с версии 4.3 в зависимость пакета установки `termidesk-vdi` добавлена служба ведения журналов `syslog-ng`. Работа с другими службами ведения журналов не гарантируется.

Перед обновлением ОС или службы `syslog-ng` рекомендуется создать резервную копию файла `syslog-ng.conf`. В случае обновления ОС или службы `syslog-ng` без предварительного создания резервной копии файла, может потребоваться переустановка Termidesk для восстановления его корректной работы.

ⓘ Для переключения между экранными кнопками **[Ок]** и **[Отмена]** в псевдографическом интерфейсе используется клавиша **<Tab>**.

В процессе установки нужно выполнить следующее:

- ознакомиться с лицензионным соглашением и нажать экранную кнопку **[Ок]** (см. Рисунок 1);




Рисунок 1 – Лицензионное соглашение

- для принятия условий лицензионного соглашения и продолжения установки следует нажать экранную кнопку **[Да]**. В случае отказа от условий соглашения следует нажать экранную кнопку **[Нет]**. При этом установка прервется (см. Рисунок 2);




Рисунок 2 – Принятие условий лицензионного соглашения

После принятия условий лицензионного соглашения необходимо заполнить экранные поля информацией о подключении к БД Termidesk:

- «Termidesk DB server address»: адрес узла с установленной БД (в случае локальной установки – 127.0.0.1 (см. Рисунок 3));




Рисунок 3 – Ввод адреса узла с установленной БД

- «Termidesk DB server port»: номер порта, который используется для соединения с сервером БД (указан стандартный порт — 5432 (см. Рисунок 4));




Рисунок 4 – Ввод номера порта БД

- «Minimum TLS version for connecting to DB»: выбрать протокол, который будет использоваться при подключении к БД (см. Рисунок 5). При выборе значения «Disable» защищенное соединение при подключении к БД использоваться не будет;



Рисунок 5 – Выбор протокола для подключения к БД

- «Termidesk DB name»: termidesk (данний параметр задавался при создании БД (см. Рисунок 6));




Рисунок 6 – Ввод названия БД

- «Termidesk DB user»: termidesk (данний параметр задавался при создании БД (см. Рисунок 7));




Рисунок 7 – Ввод имени пользователя БД

- «Termidesk DB password»: ввести пароль ksedimret (данный параметр задавался при создании БД (см. Рисунок 8)).




Рисунок 8 – Ввод пароля пользователя для доступа к БД

⚠ Значения могут быть оставлены по умолчанию, если БД была предварительно настроена (см. подраздел **Установка СУБД Postgres-11** и **Настройка СУБД Postgres-11**), однако пароль к БД нужно ввести вручную.

После окончания процесса настройки БД, необходимо настроить подключение к RabbitMQ-server. Для этого нужно выполнить следующее:

- в экранной форме «TLS connections to RabbitMQ servers» выбрать протокол, который будет использоваться при подключении к RabbitMQ-server (см. Рисунок 9). При выборе значения «Disable» защищенное соединение при подключении к RabbitMQ-server использоваться не будет;




Рисунок 9 – Выбор протокола для подключения к RabbitMQ-server

- в окне «RabbitMQ URL» нажать экранную кнопку [Ok] (см. Рисунок 10).




Рисунок 10 – Экранная форма «RabbitMQ URL»

Заполнить экранные поля информацией о подключении к RabbitMQ-server:

- «Termidesk RabbitMQ user»: termidesk (данний параметр задавался при настройке RabbitMQ-server (см. Рисунок 11));




Рисунок 11 – Ввод имени пользователя RabbitMQ

- «Termidesk RabbitMQ pass»: ввести пароль к RabbitMQ ksedimret (данний параметр задавался при настройке RabbitMQ-server (см. Рисунок 12));




Рисунок 12 – Ввод пароля пользователя RabbitMQ

- «Termidesk RabbitMQ host»: адрес узла с установленным RabbitMQ-server (в случае локальной установки – 127.0.0.1 (см. Рисунок 13));




Рисунок 13 – Ввод адреса узла с установленным RabbitMQ-server

- «Termidesk RabbitMQ port»: номер порта, который используется для установления соединения с RabbitMQ (указан стандартный порт — 5672 (см. Рисунок 14));



Рисунок 14 – Ввод номера порта RabbitMQ

- «Termidesk RabbitMQ Virtual Host»: termidesk (см. Рисунок 15).




Рисунок 15 – Ввод названия виртуального хоста RabbitMQ

Далее экранная форма «RabbitMQ URL» отобразит в поле указанные настройки. Для редактирования настроек следует выбрать нужное поле и нажать клавишу **<Enter>**, для сохранения настроек следует нажать экранную кнопку **[Save]** (см. Рисунок 16).




Рисунок 16 – Сохранение созданных настроек RabbitMQ

- ⚠** Значения могут быть оставлены по умолчанию, если RabbitMQ-server был предварительно настроен (см. подраздел **Установка брокера сообщений RabbitMQ-server** и **Настройка брокера сообщений RabbitMQ-server**), однако пароль к RabbitMQ нужно ввести вручную. Начиная с Termidesk версии 4.3.1 значение параметра «RabbitMQ URL» хранится в конфигурационном файле `/etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf` в преобразованном виде.

После настройки подключений к RabbitMQ-server инсталлятор предложит выбрать устанавливаемый на узел компонент: «Broker» («Универсальный диспетчер»), «Gateway» («Шлюз»), «Task manager» («Менеджер рабочих мест»). В случае установки комплексной установки нужно отметить все компоненты (см. Рисунок 17).




Рисунок 17 – Выбор устанавливаемого компонента в инсталляторе

Выбранные роли определяют, какие службы Termidesk будут включены для запуска во время старта ОС и автоматически запущены:

- при выборе компонента «Broker» будет запущена служба termidesk-vdi;
- при выборе компонента «Gateway» будет запущена служба termidesk-wsproxy;
- при выборе компонента «Task manager» будут запущены службы termidesk-taskman, termidesk-celery-beat, termidesk-celery-worker.

Если не выбрать ни одного компонента, то ни одна служба Termidesk запущена не будет. Если нажать экранную кнопку [Отмена], или клавишу <ESC>, то изменение настроек применяться не будет.

Далее инсталлятор предложит выбрать один из трех типов веб-интерфейса Termidesk:

- «admin» - при выборе этого значения после установки будет доступен только веб-интерфейс для управления Termidesk и интерфейс swagger для доступа к документации по командам REST API. Пользовательский интерфейс будет недоступен;
- «user» - при выборе этого значения после установки будет доступен только пользовательский веб-интерфейс. Интерфейс управления Termidesk и swagger будут недоступны;
- «universal» - при выборе этого значения будут доступны все функции веб-интерфейса и swagger.

Нужно выбрать одно из значений и нажать экранную кнопку [Ok] (см. Рисунок 18). Позднее переключить тип веб-интерфейса можно через параметр WEB_PORTAL_TYPE конфигурационного файла /etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf. Настройки будут применены после перезапуска службы termidesk-vdi.




Рисунок 18 – Выбор типа веб-интерфейса

После установки Termidesk необходимо скорректировать файл конфигурации веб-сервера /etc/apache2/apache2.conf. Для этого нужно найти и раскомментировать строку с параметром AstraMode, далее присвоить данному параметру значение off, точно соблюдая отступы и пробелы в файле:

```
1 # Astra security mode
2 #
3 AstraMode off
```

Затем перезапустить веб-сервер:

```
:~$ sudo systemctl restart apache2
```

5.3 . Распределенная установка программного комплекса

5.3.1 . Основные принципы распределенной установки

В Termidesk предусмотрена распределенная установка компонентов в качестве ролей на отдельные серверы или ВМ.

Установка компонентов Termidesk выполняется в среде функционирования ОС Astra Linux Special Edition 1.7.

Распределено могут устанавливаться следующие компоненты:

- универсальный диспетчер (служба termidesk-vdi);
- шлюз подключений (служба termidesk-wsproxy);
- менеджер рабочих мест (службы termidesk-taskman, termidesk-celery-beat, termidesk-celery-worker).

Перечень условий для распределенной установки:

- компонент RabbitMQ-server устанавливается на одном узле с СУБД (в общем случае этот компонент может устанавливаться на отдельный узел, но в рамках настоящей процедуры данный вариант не рассматривается);

⚠ Если будет использоваться внешняя СУБД, нужно установить компонент RabbitMQ-server на узел менеджера рабочих мест Termidesk или на отдельный узел.

- на всех узлах, предназначенных для установки компонентов, настроены статические IP-адреса;
- на всех узлах настроена синхронизация времени от единого источника.

Упрощенная общая схема при распределенной установке Termidesk приведена на рисунке (см. Рисунок 19).




Рисунок 19 – Схема распределенной установки

Перечень обозначенных на схеме компонентов приведен в таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Перечень компонентов

Компонент	FQDN	Подпись на схеме
Универсальный диспетчер Termidesk 1	disp1.termidesk.local	Диспетчер 1
Универсальный диспетчер Termidesk 2	disp2.termidesk.local	Диспетчер 2
Шлюз Termidesk 1	gw1.termidesk.local	Шлюз 1
Шлюз Termidesk 2	gw2.termidesk.local	Шлюз 2
Менеджер рабочих мест (master)	tsk1.termidesk.local	Менеджер рабочих мест 1
Менеджер рабочих мест (slave)	tsk2.termidesk.local	Менеджер рабочих мест 2
Балансировщик нагрузки (nginx)	nginx.termidesk.local	Балансировщик
База данных	db.termidesk.local	Сервер PostgreSQL

Распределенная установка проводится в следующей последовательности:

- 1) устанавливается узел с компонентами СУБД и RabbitMQ-server (обе службы на одном узле);
- 2) устанавливается первый узел с универсальным диспетчером Termidesk. При установке диспетчера Termidesk необходимо выбрать компонент «Broker» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора;

⚠ Настройки первого узла с универсальным диспетчером Termidesk будут использоваться как эталонные для остальных узлов с компонентами Termidesk (универсального диспетчера, шлюзов, менеджеров ВРМ).
Параметры конфигурации Termidesk находятся в файле /etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf.
Нужно скопировать каталог /etc/opt/termidesk-vdi вместе с его содержимым на все узлы, за исключением узлов с СУБД и балансировщиком.

- 3) устанавливаются остальные узлы - универсальные диспетчеры Termidesk с копированием файлов, указанных в п.2, с эталонного узла;
- 4) устанавливаются узлы - шлюзы подключений Termidesk с копированием файлов, указанных в п.2, с эталонного узла. При установке шлюза Termidesk необходимо выбрать компонент «Gateway» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора;
- 5) устанавливаются узлы - менеджеры ВРМ с копированием файлов, указанных в п.2, с эталонного узла. При установке менеджера ВРМ Termidesk необходимо выбрать компонент «Task Manager» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора (одновременно служба менеджера ВРМ termidesk-taskman должна быть запущена только на одном из узлов!).

Заключительным этапом устанавливаются и настраиваются балансировщики нагрузки на базе ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и nginx.

5.3.2 . Установка и настройка СУБД Postgres-11

Процесс установки СУБД Postgres-11 и брокера сообщений RabbitMQ-server не отличается от процесса, описанного для комплексной установки Termidesk (см. подраздел **Установка и настройка отделяемых компонентов на одном узле**).

Для завершения настройки нужно:

- отредактировать файл `rabbitmq-env.conf`, приведя его к виду:

```
1 # Defaults to rabbit. This can be useful if you want to run more than one
2 # node
3 # per machine - RABBITMQ_NODENAME should be unique per erlang-node-and-
4 # machine
5 # combination. See the clustering on a single machine guide for details:
6 # http://www.rabbitmq.com/clustering.html#single-machine
7 #NODENAME=rabbit
8
9 # By default RabbitMQ will bind to all interfaces, on IPv4 and IPv6 if
10 # available. Set this if you only want to bind to one network interface
11 # or#
12 # address family.
13 NODE_IP_ADDRESS=0.0.0.0
14 # Defaults to 5672.
15 NODE_PORT=5672
```

- сохранить файл и перезапустить службу `rabbitmq-server`:

```
:~$ sudo systemctl restart rabbitmq-server
```

5.3.3 . Установка первого узла с универсальным диспетчером Termidesk

Процесс установки первого узла с универсальным диспетчером Termidesk аналогичен комплексной установке Termidesk, за исключением выбора только компонента «Broker».

После установки передать каталог `/etc/opt/termidesk-vdi` на остальные узлы универсальных диспетчеров, шлюзов подключений и менеджеров BPM:

```
:~$ sudo scp -r /etc/opt/termidesk-vdi localuser@ipaddr_or_fqdn_host:/home/user/
```

где:

`-r` - ключ для рекурсивной (со вложенными каталогами) передачи;

`localuser` - имя пользователя целевого узла;

`ipaddr_or_fqdn_host` - IP-адрес или FQDN целевого узла;

`/home/user` - путь, куда будет скопирован каталог.

Перед началом установки остальных узлов - универсальных диспетчеров Termidesk необходимо переместить скопированный ранее каталог `termidesk-vdi` в каталог `/etc/opt/`:

```
:~$ sudo mv /home/user/termidesk-vdi /etc/opt/
```

Установить остальные узлы с универсальным диспетчером Termidesk по аналогии с первым, но в диалоге подключения к СУБД и заполнения информации о подключении к RabbitMQ-server, выбрать экранную кнопку [Отмена].

5.3.4 . Установка узлов - шлюзов подключений

Установка узлов - шлюзов подключений аналогична комплексной установке Termidesk, за исключением выбора только компонента «Gateway».

После завершения установки изменить настройки запуска службы termidesk-wsproxy:

- отредактировать файл /etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf , приведя фрагмент файла к виду:

```
1 ...
2 # Порт, который будет прослушивать служба termidesk-wsproxy
3 WSPROXY_PORT=5099
4 # Адрес, который должна слушать служба termidesk-wsproxy
5 # при распределённой установке:
6 WSPROXY_BIND_ADDRESS="0.0.0.0"
7 ...
```

- сохранить файл, а затем перезапустить службу:

```
:~$ sudo systemctl restart termidesk-wsproxy
```

5.3.5 . Установка узлов - менеджеров BPM

Установка менеджеров BPM производится на два узла, работающих в режиме network failover.

Установка аналогична комплексной установке Termidesk, за исключением выбора только компонента «Task manager».

После установки нужно остановить (systemctl stop) и исключить (systemctl disable) службу termidesk-taskman из автоматического запуска:

```
:~$ sudo systemctl stop termidesk-taskman && sudo systemctl disable termidesk-taskman
```

Исключение службы из автоматического запуска необходимо, поскольку управление ее состоянием производится скриптами режима высокой доступности.

5.3.6 . Установка балансировщиков

Балансировщики нагрузки необходимы для балансировки клиентских подключений к универсальным диспетчерам и шлюзам, равномерного распределения нагрузки на них. Средой функционирования для балансировщиков нагрузки является ОС Astra Linux Special Edition 1.7.

Балансировщик nginx устанавливается командой:

```
:~$ sudo apt install -y nginx
```

где:

-у - ключ для пропуска подтверждения установки.

5.3.7 . Действия после распределенной установки

Настройка менеджера ВРМ в режиме высокой доступности приведена в подразделе **Настройка менеджера ВРМ в режиме высокой доступности** документа СЛЕТ.10001-01 90 02 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса».

Настройка балансировщика нагрузки приведена в подразделе **Настройка балансировщика для работы с самоподписанными сертификатами** документа СЛЕТ.10001-01 90 02 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса».

5.4 . Установка программного комплекса в режиме замкнутой программной среды

Замкнутая программная среда (ЗПС) является средством повышения безопасности ОС путем контроля целостности (неизменности) файлов. Механизм контроля реализован в виде невыгружаемого модуля ядра ОС Astra Linux Special Edition 1.7 (модуль `digsig_verif`), выполняющего проверку электронной цифровой подписи файлов (ЭЦП).

Для установки Termidesk при включенном в ОС режиме ЗПС необходимо предварительно установить пакет `termidesk-digsig-keys`, выполнив следующее:

- подключить репозиторий Termidesk или получить отдельный пакет `termidesk-digsig-keys` из репозитория;
- выполнить установку с использованием репозитория:

```
:~$ sudo apt -y install termidesk-digsig-keys
```

- либо выполнить установку из deb-пакета:

```
:~$ sudo apt install -y /home/user/termidesk-digsig-keys-XXXXXX_amd64.deb
```

где:

-у - ключ для пропуска подтверждения установки;

/home/user/termidesk-digsig-keys-XXXXXX_amd64.deb - расположение пакета `termidesk-digsig-keys-XXXXXX_amd64.deb`.

- перезагрузить ОС:

```
:~$ sudo reboot
```

- выполнить установку Termidesk в нужной конфигурации (комплексная или распределенная).

Для ЗПС может быть выполнена активация режима проверки встроенной ЭЦП в расширенных атрибутах (`DIGSIG_XATTR_MODE`). В этом случае потребуется подписать файлы, которые будут проходить проверку, на имеющихся в организации ключах. Информация о процессе подписи и

активации механизма проверки встроенной ЭЦП в расширенных атрибутах приведена в документе РУСБ.10015-01 97 01-1 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1» и в справочном центре Astra Linux: <https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=41190634>.

5.5 . Проверка работоспособности после установки

Termidesk является работоспособным, если в результате перехода в веб-браузере по адресу <https://localhost/> или <https://127.0.0.1/> отобразилась страница входа (см. Рисунок 20) в Termidesk.

Указанные адреса используются в случае локальной установки. Если Termidesk установлен на сервере, отличном от узла, на котором происходит проверка, необходимо вместо значений `localhost` или `127.0.0.1` использовать IP-адрес сервера Termidesk.

-  Начиная с версии 4.2 по умолчанию включено перенаправление на протокол HTTPS при доступе к Termidesk. При необходимости использования незащищенного протокола HTTP администратор должен изменить файл `/etc/apache2/sites-available/termidesk.conf`




Рисунок 20 – Начальная веб-страница Termidesk

По умолчанию после установки вход в интерфейс управления Termidesk доступен только авторизованному пользователю ОС с ролью «Администратор». Пользователь ОС должен быть членом группы `astra-admin` (1001). Для входа в интерфейс управления в полях «Логин» и

«Пароль» необходимо указать идентификатор пользователя ОС и его пароль соответственно, а затем нажать экранную кнопку [Войти].

Проверка добавления ключа от репозитория производителя в ОС выполняется командой:

```
:~$ apt-key list
```

Проверка состояния отделяемых компонентов Termidesk выполняется командами:

1	:~\$ systemctl status termidesk-vdi.service
2	:~\$ systemctl status termidesk-taskman.service
3	:~\$ systemctl status termidesk-wsproxy.service

Строка «Active» отображает состояние сервиса, где статус «active (running)» свидетельствует об успешном запуске Termidesk.

6. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

6.1. Комплексное обновление Termidesk

Комплексное обновление подразумевает, что компоненты «Универсальный диспетчер», «Шлюз», «Менеджер рабочих мест» установлены на одном узле.

- ◆ Если в более ранних версиях Termidesk для фондов ВРМ использовался шаблон «Связанный клон ВМ ПК СВ «БРЕСТ» (non-qcow2)», то при обновлении на новую версию все фонды ВРМ на основе этого шаблона **будут удалены** без дополнительных предупреждений и подтверждений. Перед обновлением на новую версию Termidesk необходимо перевести пользователей на новые фонды ВРМ с шаблоном «Полный клон ВМ ПК СВ «БРЕСТ».
- ◆ Обновление Termidesk должно осуществляться операцией установки поверх предыдущей версии. В противном случае, если ранее Termidesk был удален без удаления БД, при повторной установке может возникнуть ряд ошибок.
- ⚠️ Если после удаления Termidesk (удаление БД при этом не производилось) возникла необходимость повторной установки программного комплекса, то после инсталляции может понадобиться снова ввести данные для доступа (пароль, токен доступа) в поставщике ресурсов.
- ⚠️ При необходимости понижения версии Termidesk до 4.0 необходимо удалить и пересоздать БД.
- ⚠️ Если в файлы конфигурации и запуска Termidesk вручную были внесены какие-либо изменения, то эти изменения при обновлении не сохраняются.

Перед любым обновлением Termidesk рекомендуется выполнить резервное копирование БД:

```
1 : $ pg_dump -d <наименование БД> -h <IP-адрес_хоста> -p <порт> -U <пользователь> -W >
<имя_файла_для_сохранения_БД.sql>
```

где:

-d <наименование БД> - имя БД. При стандартных настройках используется имя termidesk;
-h <IP-адрес_хоста> - IP-адрес узла, где расположена БД. Если БД устанавливалась локально, нужно указать localhost;
-p <порт> - порт для подключения к БД. При стандартных настройках используется 5432;
-U <пользователь> - имя пользователя для подключения. При стандартных настройках используется имя termidesk;

-W - запрос пароля для подключения к БД. При стандартных настройках при появлении запроса нужно указать ksedimret;

<имя_файла_для_сохранения_БД.sql> - имя и формат файла (sql) для сохранения БД.

Для комплексного обновления Termidesk нужно:

- остановить службы Termidesk:

```
:$ sudo systemctl stop termidesk-vdi termidesk-wsproxy termidesk-taskman termidesk-celery-beat termidesk-celery-worker
```

- удалить кеш файла ответов debconf командами:

```
1   :$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat
2   :$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat-old
```

где:

- f - ключ игнорирования несуществующих файлов;
- подключить репозиторий Termidesk (см. подраздел **Получение пакетов установки**);
- выполнить обновление:

```
:$ sudo apt install -y termidesk-vdi
```

где:

- у - ключ для пропуска подтверждения установки.
- в диалогах ввода параметров подключения к СУБД и КД нужно нажать экранную кнопку [OK];

⚠ Диалог настройки подключений к серверам RabbitMQ-server отображается в том случае, если в конфигурационном файле /etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf ранее не были заданы параметры RABBITMQ_URL.

- в диалоге выбора компонента Termidesk в случае комплексного обновления все пункты должны быть отмечены «*» и нужно нажать экранную кнопку [OK].

⚠ Начиная с версии Termidesk 4.1 изменена политика лицензирования программного комплекса.

Лицензии ограничены доступными поставщиками ресурсов и протоколами доставки. Все ранее выпущенные лицензии считаются неограниченными.

При активации лицензии с ограничениями, все объекты, связанные с нелицензованными поставщиками или протоколами, будут недоступны.

Если нужно выполнить обновление без подключения репозитория (при наличии deb-пакета) следует выполнить команду:

```
:$ sudo apt install -y <путь к deb-пакету termidesk-vdi>
```

В случае, если при обновлении появляется сообщение о неразрешенных зависимостях, следует выполнить команду:

```
:$ sudo apt install -f
```

где:

-f - ключ, указывающий, что нужно исправить сломанные зависимости пакетов.

После завершения обновления нужно:

- проверить состояние служб Termidesk:

```
:$ sudo systemctl -a | grep termidesk
```

где:

-a - ключ для вывода списка служб;

grep - утилита для поиска текста в выводе предыдущей команды.

- проверить доступность веб-интерфейса.

6.2 . Обновление для распределенной конфигурации установки

6.2.1 . Общая концепция обновления

Обновление Termidesk, установленного в распределенной отказоустойчивой конфигурации, выполняется в следующей последовательности:

⚠ Приведенная здесь процедура обновления предполагает, что используются узлы-шлюзы termidesk-wsproxy.

Если ранее на узлах-шлюзах был установлен экспериментальный шлюз termidesk-gateway, необходимо сначала обновить их, и только потом - узлы-диспетчеры и узлы-менеджеры BPM.

Шаги 3-8 относятся к обновлению узлов-диспетчеров Termidesk (служба termidesk-vdi).

Шаги 9-14 относятся к обновлению узлов-шлюзов Termidesk (служба termidesk-wsproxy).

Шаги 15-22 относятся к обновлению узлов-менеджеров BPM (планировщиков заданий) Termidesk (службы termidesk-taskman, termidesk-celery-beat, termidesk-celery-worker).

Шаг 1. На сервер с СУБД, либо на отдельно выделенный сервер, устанавливается и настраивается компонент RabbitMQ-server в случае, если ранее RabbitMQ-server не был установлен.

Шаг 2. Создается резервная копия RSA-ключей, расположенных в каталоге /etc/opt/termidesk-vdi/wsproxy/ для последующей корректной работы диспетчеров и шлюзов.

Шаг 3. На балансировщике нагрузки, отвечающем за распределение подключений к диспетчерам, из списка балансировки (конфигурации nginx) исключается диспетчер, подлежащий обновлению (за раз - только **ОДИН**).

Шаг 4. Действия шага 3 повторяются для каждого существующего балансировщика.

Шаг 5. Обновляется указанный на шаге 3 диспетчер.

Шаг 6. На обновленном диспетчере восстанавливаются RSA-ключи из резервных копий, созданных на шаге 2. Узел перезагружается.

Шаг 7. Выбирается следующий диспетчер, подлежащий обновлению, для него выполняются шаги 3-6.

Шаг 8. По завершении обновления **ВСЕХ** диспетчеров список балансировки восстанавливается до исходного. Проверяется доступность графического интерфейса Termidesk сначала обращением на IP-адрес каждого из диспетчеров, затем обращением на IP-адрес балансировщика нагрузки.

Шаг 9. На балансировщике нагрузки, отвечающем за распределение подключений к шлюзам, из списка балансировки исключается шлюз, подлежащий обновлению (за раз - только **ОДИН**).

Шаг 10. Действия шага 9 повторяются для каждого существующего балансировщика.

Шаг 11. Обновляется указанный на шаге 9 шлюз.

Шаг 12. На обновленном шлюзе восстанавливаются RSA-ключи из резервной копии, созданной на шаге 2. Узел перезагружается.

Шаг 13. Выбирается следующий шлюз, подлежащий обновлению, для него выполняются шаги 9-12.

Шаг 14. По завершении обновления **ВСЕХ** шлюзов список балансировки восстанавливается до исходного.

Шаг 15. На узлах с установленным планировщиком заданий, который работает в отказоустойчивой конфигурации в режиме «**SLAVE**», должен быть выполнен останов служб keepalived.

Шаг 16. Обновляется выбранный планировщик заданий. Выполняется запуск служб.

Шаг 17. На обновленном планировщике заданий восстанавливаются RSA-ключи из резервной копии, созданной на шаге 2. Узел перезагружается.

Шаг 18. Выполняется запуск служб keepalived.

Шаг 19. На узле с установленным планировщиком заданий, который работает в отказоустойчивой конфигурации в режиме «**MASTER**», должен быть выполнен останов служб keepalived.

Шаг 20. Обновляется выбранный планировщик заданий. Выполняется запуск служб.

Шаг 21. На обновленном планировщике заданий восстанавливаются RSA-ключи из резервной копии, созданной на шаге 2. Узел перезагружается.

Шаг 22. Выполняется запуск службы keepalived.

- ⚠ Обновление до Termidesk версии 4.1 возможно, если предыдущая установленная версия не ниже 4.0.
- ⚠ Если в файлы конфигурации и запуска Termidesk (/lib/systemd/system/termidesk-*) вручную были внесены какие-либо изменения, то необходимо выполнить резервное копирование данных файлов, поскольку эти изменения при обновлении сбрасываются до значений по умолчанию.
- ⚠ Начиная с версии 4.0 конфигурация Termidesk сведена в единый файл /etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf.

В случае, если предыдущая версия Termidesk была установлена на ОС Astra Linux Special Edition 1.6 или Astra Linux Common Edition, то потребуется переустановка ОС и Termidesk.

Тогда для сохранения существующей БД нужно:

- выполнить экспорт БД из Termidesk предыдущей версии;
- выполнить резервное копирование файлов конфигурации и запуска Termidesk (/lib/systemd/system/termidesk-* , /etc/opt/termidesk-vdi/wsproxy/*);
- выполнить установку ОС Astra Linux Special Edition 1.7;
- выполнить установку и настройку RabbitMQ-server согласно подразделам **Установка брокера сообщений RabbitMQ-server** и **Настройка брокера сообщений RabbitMQ-server**;
- выполнить установку и настройку СУБД Postgresql-11 согласно подразделам **Установка СУБД Posgres-11** и **Настройка СУБД Posgres-11**;
- выполнить импорт ранее сохраненной БД;
- выполнить установку Termidesk согласно подразделу **Распределенная установка программного комплекса**.

6.2.2 . Шаг 1: установка и настройка RabbitMQ-server

Шаг выполняется в соответствии с подразделами **Установка RabbitMQ-server** и **Настройка RabbitMQ-server** при отсутствии ранее установленного RabbitMQ-server.

6.2.3 . Шаг 2: резервное копирование RSA-ключей

Выполнить резервное копирование RSA-ключей с одного из узлов-диспетчеров. Резервные копии ключей можно скопировать, например, на другой сетевой узел командой:

```
:~$ sudo scp -r /etc/opt/termidesk-vdi/wsproxy localuser@ipaddr_or_fqdn_host:/home/  
localuser/
```

где:

-r - ключ для рекурсивной (со вложенными каталогами) передачи;

localuser - имя пользователя целевого узла;
ipaddr_or_fqdn_host - IP-адрес или FQDN целевого узла;
/home/user - путь, куда будет скопирован каталог.

6.2.4 . Шаг 3: редактирование конфигурации балансировщика нагрузки

На балансировщике нагрузки нужно открыть и отредактировать файл /etc/nginx/sites-available/sampledomain.ru.conf.

В данном конфигурационном файле следует найти директиву daas-upstream-nodes с перечислением списка диспетчеров, выбрать первый по списку диспетчер, закомментировать его и сохранить файл.

Пример для списка балансировки:

⚠ Здесь и далее примеры IP-адресов приведены в соответствии с RFC 5737. Указанные IP-адреса должны быть заменены на актуальные, используемые согласно схеме адресации, принятой в инфраструктуре предприятия.

```
1 upstream daas-upstream-nodes {  
2     least_conn;  
3         server 192.0.2.30;  
4         server 192.0.2.31;  
5         server 192.0.2.32;  
6  
7 }
```

Для исключения первого по списку диспетчера файл приводится к виду:

```
1 upstream daas-upstream-nodes {  
2     least_conn;  
3         # server 192.0.2.30;  
4         server 192.0.2.31;  
5         server 192.0.2.32;  
6  
7 }
```

После изменения файла нужно перезапустить веб-сервер:

```
:~$ sudo systemctl restart nginx
```

6.2.5 . Шаг 4: редактирование конфигурации остальных балансировщиков нагрузки

На всех существующих балансировщиках нагрузки выполнить Шаг 3.

6.2.6 . Шаг 5: обновление диспетчера

Процедура обновления проводится с помощью установки новой версии Termidesk поверх уже имеющейся и не отличается от процесса, описанного в пункте **Неавтоматизированная установка Termidesk** за исключением отсутствия необходимости корректировки файла конфигурации веб-сервера.

⚠ При установке диспетчера Termidesk необходимо выбрать компонент «Broker» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора.

⚠ Корректировка файла /etc/apache2/apache2.conf, описанная в пункте **Неавтоматизированная установка Termidesk**, при обновлении не производится.

Перед запуском процедуры обновления нужно:

- остановить службу Termidesk:

```
:~$ sudo systemctl stop termidesk-vdi
```

- удалить кеш файла ответов debconf командами:

```
1 :~$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat  
2 :~$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat-old
```

где:

-f - ключ игнорирования несуществующих файлов.

6.2.7 . Шаг 6: восстановление RSA ключей из резервной копии

Выполнить копирование сохраненных на **Шаге 2** RSA ключей на узел с обновленным диспетчером.

Затем перезагрузить узел:

```
:~$ sudo reboot
```

После загрузки узла проверить состояние служб:

```
:~$ sudo systemctl -a | grep termidesk
```

где:

-a - ключ для вывода списка служб;

grep - утилита для поиска текста в выводе предыдущей команды.

Проверить доступность веб-интерфейса диспетчера Termidesk через веб-браузер.

6.2.8 . Шаг 7: обновление следующего по списку диспетчера

Необходимо выполнить действия с **Шага 3** по **Шаг 6** для следующего по списку диспетчера.

При выполнении **Шага 3** ранее закомментированный элемент остается в том же состоянии, дополнительно нужно закомментировать строку со следующим диспетчером.

6.2.9 . Шаг 8: восстановление конфигурации балансировщика нагрузки

По завершении обновления **ВСЕХ** диспетчеров список балансировки на **ВСЕХ** балансировщиках восстанавливается до исходного.

Ранее закомментированные строки нужно раскомментировать, затем выполнить перезагрузку службы `nginx` на каждом балансировщике:

```
:~$ sudo systemctl restart nginx
```

Выполнить проверку доступности графического интерфейса Termidesk через веб-браузер сначала обращением на IP-адрес каждого из диспетчеров, затем обращением на IP-адрес балансировщика нагрузки.

6.2.10 . Шаги 9-14: обновление шлюзов

Обновление шлюзов по своей структуре не отличается от действий по обновлению диспетчеров, за исключением выбора устанавливаемого компонента.

⚠ При установке шлюза Termidesk необходимо выбрать компонент «Gateway» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора.

При редактировании файла `/etc/nginx/sites-available/sampledomain.ru.conf` следует найти директиву `daas-upstream-ws` с перечислением списка шлюзов и выполнить исключение (комментирование строк) шлюзов.

Перед запуском процедуры обновления шлюзов нужно:

- остановить службы шлюза:

```
:~$ sudo systemctl stop termidesk-wsproxy
```

- удалить кеш файла ответов `debconf` командами:

```
1 :~$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat  
2 :~$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat-old
```

После завершения установки необходимо убедиться, что в файле `/etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf` параметр `WSPROXY_BIND_ADDRESS` приведен к следующему виду:

```
WSPROXY_BIND_ADDRESS="0.0.0.0"
```

6.2.11 . Шаг 15: останов служб на менеджере BPM

На узлах с установленным менеджером BPM, работающем в отказоустойчивой конфигурации в режиме «SLAVE», выполняется останов службы keepalived командой:

```
:~$ sudo systemctl stop keepalived
```

6.2.12 . Шаг 16: обновление менеджеров BPM

Обновление менеджера BPM по своей структуре не отличается от действий по обновлению диспетчеров, за исключением выбора устанавливаемого компонента.

⚠ При установке менеджера BPM Termidesk необходимо выбрать компонент «Task manager» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора.

Перед запуском процедуры обновления менеджера BPM нужно:

- остановить службы Termidesk:

```
:~$ sudo systemctl stop termidesk-taskman termidesk-celery-beat termidesk-celery-worker
```

⚠ При остановке службы на менеджере BPM, находящемся в режиме «SLAVE», команда может выдать ошибку - это нормальное поведение.

- удалить кеш файла ответов debconf командами:

```
1 :~$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat  
2 :~$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat-old
```

После установки нужно исключить службу termidesk-taskman из автоматического запуска:

```
:~$ sudo systemctl disable termidesk-taskman
```

Исключение службы из автоматического запуска необходимо, поскольку управление ее состоянием производится скриптами режима высокой доступности.

На узле, выбранном в качестве slave, нужно не только исключить службу из автоматического запуска, но и остановить ее после обновления:

```
:~$ sudo systemctl stop termidesk-taskman
```

6.2.13 . Шаг 17: восстановление RSA ключей на менеджере BPM

Выполнить копирование сохраненных на **Шаге 2** RSA-ключей на узел с обновленным менеджером BPM.

Затем перезагрузить узел:

```
:~$ sudo reboot
```

6.2.14 . Шаг 18: восстановление службы keepalived

Выполнить запуск службы keepalived командой:

```
:~$ sudo systemctl start keepalived
```

6.2.15 . Шаги 19-22: обновление основного менеджера ВРМ

Обновление осуществляется аналогично **Шагам 15-18.**

7 . УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Для удаления Termidesk необходимо:

- если установка Termidesk была выполнена с использованием подключенного репозитория, ввести команду:

```
:~$ sudo aptitude purge -y termidesk-vdi
```

где:

-у - ключ для пропуска подтверждения удаления;

- если установка Termidesk была выполнена из deb-пакета без использования подключенного репозитория, ввести команду:

```
:~$ sudo dpkg -P termidesk-vdi
```

- после удаления Termidesk нужно очистить оставшиеся зависимости и конфигурации:

```
:~$ sudo aptitude purge ~c -y
```

Команда полностью удалит оставшиеся настройки и зависимости уже удаленных пакетов.

Для удаления БД и роли пользователя следует выполнить следующие действия, строго соблюдая их последовательность:

- переключиться на пользователя postgres (через пользователя root):

```
1 :~$ sudo -s  
2 :/home/astra# su postgres
```

- запустить терминальный клиент СУБД:

```
:/home/astra$ psql
```

- используя интерактивный интерфейс терминального клиента СУБД, удалить БД:

```
postgres=# DROP DATABASE termidesk;
```

- удалить роль пользователя БД:

```
postgres=# DROP ROLE termidesk;
```

- выйти из интерактивного интерфейса терминального клиента СУБД:

```
postgres=# \q
```

- выйти из сеанса пользователя postgres командой:

```
:/home/astra$ exit
```

- удалить оставшийся каталог с файлами, содержащими переменные для подключения к БД, сертификат и ключ:

```
:~$ sudo rm -R /etc/opt/termidesk-vdi
```

где:

-R - ключ для рекурсивного действия. Будут удалены все вложенные подкаталоги.

8 . ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

8.1 . Получение лицензионного ключа

Для Termidesk предусмотрены следующие варианты лицензирования:

- Termidesk VDI (поддержка совместимых платформ виртуализации и серверов терминалов);
- Termidesk Terminal (поддержка только серверов терминалов для ОС Windows (MS RDS/MS RDSH) и Astra Linux (STAL)).

В рамках доступных вариантов лицензирования существует поддержка двух типов лицензий:

- по пользователям - лицензия привязывается к пользователю системы;
- по конкурентным соединениям - лицензия привязывается к количеству одновременных подключений пользователей через систему.

⚠ Начиная с версии Termidesk 4.1 изменена политика лицензирования программного комплекса.

Все ранее выпущенные лицензии считаются неограниченными.

При активации лицензии с ограничениями, все объекты, связанные с нелицензованными поставщиками ресурсов или протоколами доставки, будут недоступны.

Дистрибутив Termidesk распространяется с предустановленным лицензионным ключом, имеющим ограничение на 4 (четыре) одновременных подключения для ознакомительных целей. Дистрибутив предназначен для проведения испытания, ознакомления или демонстрации его функциональных возможностей. Дистрибутив для ознакомительных целей может предоставляться без заключения соответствующего договора на срок 90 (девяносто) календарных дней. Подробнее с условиями лицензионного соглашения с конечным пользователем можно ознакомиться на сайте компании: <https://termidesk.ru/eula.pdf>.

Для получения дополнительных лицензионных ключей с целью ознакомления необходимо перейти по ссылке <https://termidesk.ru/products/#request-key> и сформировать запрос, заполнив корректными данными следующие экранные поля:

- «Корпоративный email»;
- «Имя лица, запрашивающего лицензию»;
- «Системный UUID»;
- «Согласие на обработку персональных данных».

Информация о системном UUID располагается в графическом интерфейсе управления «Настройка - Лицензия - Система», пример показан на рисунке 21.

⚠ Для получения лицензионного ключа при распределенном варианте установки Termidesk, необходимо предоставить в запросе системные UUID всех узлов с компонентом «Универсальный диспетчер» и всех узлов с компонентом «Менеджер рабочих мест». Информацию о системном UUID в этом случае необходимо получить для каждого узла из файла /sys/devices/virtual/dmi/id/product_uuid, выполнив команду на нужном узле:

```
:~$ sudo cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_uuid
```




Рисунок 21 – Расположение информации о системном UUID

По завершении заполнения полей нужно нажать экранную кнопку **[Отправить запрос ключа активации]**.

Для получения лицензионного ключа на приобретенное количество лицензий следует перейти по ссылке <https://termidesk.ru/products/#request-key> и сформировать запрос, заполнив корректными данными следующие экранные поля:

- «Корпоративный email»;
- «Имя лица, запрашивающего лицензию»;
- «Системный UUID»;
- «Согласие на обработку персональных данных».

8.2 . Ввод лицензии

Для добавления лицензионного ключа в Termidesk в графическом интерфейсе управления следует перейти «Настройки - Лицензия - Загрузка». Нажав экранную кнопку [Выбрать], указать путь к файлу с лицензионным ключом (см. Рисунок 22), а затем нажать экранную кнопку [Загрузить].




Рисунок 22 – Окно добавления файла с лицензией

8.3 . Проверка сведений о лицензии

Для просмотра информации об используемом лицензионном ключе следует перейти в графический интерфейс управления, выбрать «Настройки - Лицензия - Лицензия» и просмотреть сведения в следующих экранных полях:

- «Имя» – системное имя устройства, где функционирует Termidesk;
- «Организация» – наименование организации, для которой сформирован лицензионный ключ;
- «Email» – адрес электронной почты, указанный при запросе лицензионного ключа;
- «Конкурентные соединения» – максимально возможное количество одновременных соединений с BPM;
- «Доступные гостевые ОС» – варианты доступных для установленного вида лицензии гостевых ОС.

9 . ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ


Термин	Определение
Агент	<p>Собирательное название для следующих компонентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ агент BPM; ▪ агент УВ; ▪ сессионный агент; ▪ видеоагент; ▪ агент виртуальных смарт-карт. <p>Самостоятельный компонент, отвечающий за контролируемую доставку BPM, взаимодействие с универсальным диспетчером и менеджером BPM</p>
Агент виртуальных смарт-карт (termidesk-pcsc-vscard)	Устанавливается в гостевую ОС при подготовке базового BPM. Выполняет перенаправление подключенных к пользовательской рабочей станции смарт-карт в BPM
Агент BPM (python3-termidesk-agent)	Устанавливается в гостевую ОС при подготовке базового BPM. Выполняет взаимодействие с диспетчером Termidesk, конфигурирует BPM, фиксирует действия пользователя, реализует передачу управляющих сообщений
Агент УВ (termidesk-vmsd)	Агент узла виртуализации. Устанавливается на узел виртуализации, взаимодействует с гипервизором через модуль libvirt
Базовое BPM	<p>Также: «золотой образ», «базовое рабочее место», «базовый образ», «gold».</p> <p>Подразумевает собой образ диска виртуальной машины с предустановленным прикладным ПО и установленным агентом BPM. Этот образ далее будет использоваться для создания BPM для пользователей</p>
Балансировщик нагрузки	Самостоятельный компонент, отвечающий за распределение нагрузки на множество универсальных диспетчеров и шлюзов
Видеоагент (termidesk-video-agent)	Устанавливается в гостевую ОС при подготовке базового BPM. Выполняет перенаправление видеокамеры с пользовательской рабочей станции в BPM
BPM	Виртуальное рабочее место: развернутая на ВМ ОС с установленным агентом BPM и необходимым прикладным ПО. Подключение к BPM происходит при помощи протоколов удаленного доступа, чаще всего называемыми протоколами доставки
Гостевая ОС	ОС, функционирующая на ВМ
Группы рабочих мест	<p>Также: «группы BPM».</p> <p>Функциональное объединение множества фондов BPM по определенному признаку</p>
Домен аутентификации	Способ проверки субъектов и их полномочий
Менеджер рабочих мест (termidesk-vdi)	<p>Также: «планировщик заданий», «менеджер BPM».</p> <p>Отделяемый компонент программного комплекса, отвечающий за взаимодействие с поставщиком ресурсов и управления жизненным циклом BPM, включая создание, настройку, запуск, отключение и удаление.</p> <p>Является обработчиком фоновых задач.</p> <p>Устанавливается из пакета termidesk-vdi. Наименование службы после установки: termidesk-taskman.service</p>

Термин	Определение
Оркестратор (termidesk-orchestrator)	Самостоятельный компонент, отвечающий за согласованную работу всех компонентов программного комплекса при децентрализованном развертывании, для нужд отказоустойчивости и комплексирования с облачными службами
Поставщик ресурсов	ОС, платформа виртуализации или терминальный сервер (MS RDS/STAL), предоставляющие вычислительные мощности, ресурсы хранения данных, а также сетевые ресурсы для размещения фондов BPM
Протокол доставки	Поддерживаемый в Termidesk протокол удаленного доступа к BPM
Связанный клон	Способ организации BPM на основе единого образа, с возможностью экономии дискового пространства, за счет технологии «копирование при записи», и ускорения операций возврата к базовому состоянию, установки дополнительного ПО и обновлений
Сессионный агент (termidesk-session-agent)	Устанавливается на сервер терминалов (MS RDS/STAL), активирует возможность множественного доступа пользователей к удаленным рабочим столам и приложениям
Универсальный диспетчер (termidesk-vdi)	Отделяемый компонент программного комплекса, отвечающий за идентификацию пользователей, назначение им BPM и контроля доставки BPM. Устанавливается из пакета termidesk-vdi. Наименование службы после установки: termidesk-vdi.service
Фонд рабочих мест	Также: «фонд BPM». Совокупность подготовленных BPM для доставки по одному или нескольким протоколам удаленного доступа в зависимости от полномочий пользователей
Шаблон рабочего места	Также: «шаблон BPM». Параметры конфигурации базового BPM для использования в фонде BPM
Шлюз (termidesk-vdi / termidesk-gateway)	Отделяемый компонент, отвечающий за туннелирование протоколов доставки, использующих транспортный протокол TCP. В более старой реализации устанавливается из пакета termidesk-vdi. Наименование службы после установки: termidesk-wsproxy.service. В новой реализации устанавливается из пакета termidesk-gateway, поддержка старой реализации также осталась. Наименование службы после установки в новой реализации: termidesk-gateway.service.
STAL (stal)	Сервер терминалов Astra Linux. Реализован компонентом «Сервер терминалов» Termidesk

10 . ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Пояснение
БД	База данных
ВМ	Виртуальная машина
ВРМ	Виртуальное рабочее место
ЗПС	Замкнутая программная среда
КД	Контроллер домена
ОС	Операционная система
ПК СВ Брест	Программный комплекс «Средства виртуализации «Брест»
ПО	Программное обеспечение
СУБД	Система управления базами данных
ЭЦП	Электронная цифровая подпись
API	Application Programming Interface (программный интерфейс приложения)
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (протокол назначения сетевого адреса)
DNS	Domain Name System (система доменных имен)
FQDN	Fully Qualified Domain Name (полностью определенное имя домена)
HTML	Hypertext Markup Language (язык гипертекстовой разметки)
IP	Internet Protocol (межсетевой протокол)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (легковесный протокол доступа к службам каталогов)
MAC	Media Access Control (уникальный идентификатор сетевого устройства)
MS AD	Microsoft Active Directory (служба каталогов Microsoft)
NTP	Network Time Protocol (протокол сетевого времени)
OU	Organizational Unit (организационная единица)
RDP	Remote Desktop Protocol (протокол удаленного рабочего стола)
RDS	Remote Desktop Services (службы удаленного рабочего стола Microsoft)
RDSH	Remote Desktop Session Host (хост сеансов удаленных рабочих столов)
RSA	Rivest, Shamir and Adleman (криптографический алгоритм с открытым ключом)
SPICE	Simple Protocol for Independent Computing Environments (простой протокол для независимой вычислительной среды)

Сокращение	Пояснение
STAL	Terminal Server Astra Linux (сервер терминалов ОС Astra Linux Special Edition (Server))
Termidesk	Программный комплекс «Диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk»
UUID	Unique User Identifier (уникальный идентификатор пользователя)
vGPU	Virtual Graphics Processing Unit (виртуальный графический процессор)
VNC	Virtual Network Computing (система удаленного доступа к рабочему столу компьютера)



© ООО «УВЕОН - ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Адрес: 119571, г. Москва, Ленинский проспект, д. 119А, помещ. 9Н

Сайт: <https://termidesk.ru>

Телефон: +7 (495) 975-1-975

Общий e-mail: info@uveon.ru

Отдел продаж: sales@uveon.ru

Техническая поддержка: support@uveon.ru