



Вариант лицензирования «TermideskTerminal»

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

СЛЕТ.10001-02 90 01

Версия 5.0. Выпуск от мая 2024

**Установка программного
комплекса**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 .	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	5
1.1 .	О документе.....	5
1.2 .	Назначение.....	5
1.3 .	Область применения.....	5
1.4 .	Основные характеристики.....	5
1.5 .	Требования к уровню подготовки персонала.....	7
1.6 .	Типографские соглашения.....	7
2 .	ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.....	9
2.1 .	Требования к аппаратному обеспечению.....	9
2.2 .	Требования к программному обеспечению.....	9
2.3 .	Требования к синхронизации времени.....	9
2.4 .	Требования к DNS и DHCP.....	9
2.5 .	Требования к серверам каталогов.....	9
2.6 .	Требования к серверам терминалов.....	10
3 .	ПОДГОТОВКА СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.....	11
3.1 .	Установка СУБД Postgres-11.....	11
3.2 .	Настройка СУБД Postgres-11.....	12
3.3 .	Установка брокера сообщений RabbitMQ-server.....	13
3.4 .	Настройка брокера сообщений RabbitMQ-server.....	13
3.5 .	Подготовка ОС Astra Linux Special Edition.....	17
3.6 .	Настройка СУБД, отличных от Postgres-11.....	18
4 .	УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА.....	20
4.1 .	Получение пакетов установки в ОС Astra Linux Special Edition.....	20
4.2 .	Установка и настройка отделяемых компонентов на одном узле.....	22
4.2.1 .	Автоматизированная установка.....	22
4.2.1.1 .	Автоматизированная установка через исполняемый файл.....	22

4.2.1.2 . Автоматизированная установка через файл ответов	22
4.2.2 . Неавтоматизированная установка Termidesk.....	23
4.3 . Распределенная установка программного комплекса.....	30
4.3.1 . Основные принципы распределенной установки.....	30
4.3.2 . Установка и настройка СУБД Postgres-11.....	33
4.3.3 . Установка первого узла с «Универсальным диспетчером».....	34
4.3.4 . Установка «Шлюзов».....	34
4.3.5 . Установка «Менеджеров рабочих мест».....	35
4.3.6 . Установка балансировщиков.....	35
4.3.7 . Действия после распределенной установки.....	35
4.4 . Отказоустойчивая установка Termidesk.....	35
4.4.1 . Основные принципы отказоустойчивой установки.....	35
4.4.2 . Установка и настройка СУБД Postgres-11.....	33
4.4.3 . Установка основного узла Termidesk	39
4.4.4 . Перенос каталога с конфигурационными файлами и ключами	39
4.4.5 . Установка резервных узлов Termidesk	40
4.4.6 . Проверка работоспособности узлов Termidesk	40
4.4.7 . Настройка узлов в режиме высокой доступности	40
4.5 . Установка программного комплекса в режиме замкнутой программной среды.....	44
4.6 . Проверка работоспособности после установки.....	45
5 . ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА.....	47
5.1 . Комплексное обновление Termidesk.....	47
5.2 . Обновление для распределенной конфигурации установки.....	49
5.2.1 . Общая концепция обновления	49
5.2.2 . Шаг 1: редактирование конфигурации балансировщика нагрузки для «Шлюзов».....	51
5.2.3 . Шаг 2: редактирование конфигурации остальных балансировщиков нагрузки для «Шлюзов»	52
5.2.4 . Шаги 3-4: обновление «Шлюзов»	52
5.2.5 . Шаг 5: восстановление конфигурации балансировщика нагрузки для «Шлюзов».....	52

5.2.6 .	Шаг 6: установка и настройка RabbitMQ-server	52
5.2.7 .	Шаг 7: резервное копирование RSA-ключей	53
5.2.8 .	Шаг 8: редактирование конфигурации балансировщика нагрузки для «Универсальных диспетчеров»	53
5.2.9 .	Шаг 9: редактирование конфигурации остальных балансировщиков нагрузки для «Универсальных диспетчеров».....	53
5.2.10 .	Шаг 10: обновление «Универсального диспетчера»	53
5.2.11 .	Шаг 11: восстановление RSA ключей из резервной копии для «Универсального диспетчера»	54
5.2.12 .	Шаг 12: обновление следующего по списку «Универсального диспетчера».....	54
5.2.13 .	Шаг 13: восстановление конфигурации балансировщика нагрузки для «Универсальных диспетчеров»	54
5.2.14 .	Шаг 14: останов служб на «Менеджере рабочих мест».....	55
5.2.15 .	Шаг 15: обновление «Менеджеров рабочих мест».....	55
5.2.16 .	Шаг 16: восстановление RSA ключей на «Менеджере рабочих мест».....	56
5.2.17 .	Шаг 17: восстановление службы keepalived.....	56
5.2.18 .	Шаги 18-21: обновление основного «Менеджера рабочих мест»	56
6 .	УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА	57
7 .	ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ	59
7.1 .	Получение лицензионного ключа.....	59
7.2 .	Ввод лицензии	61
7.3 .	Проверка сведений о лицензии.....	61
8 .	ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ	62
9 .	ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	64

1 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 . О документе

Настоящий документ является первой частью руководства администратора на программный комплекс «Диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk» (далее - Termidesk). Документ предназначен для администраторов системы и сети.

В первой части руководства приведено назначение и установка Termidesk. Для того чтобы получить информацию о настройке Termidesk, необходимо обратиться ко второй части руководства администратора - СЛЕТ.10001-02 90 02 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса».

1.2 . Назначение

Termidesk в варианте лицензирования «Termidesk Terminal» предназначен для доставки приложений, организации терминального доступа пользователей к ресурсам посредством протоколов удаленного доступа. В варианте лицензирования «Termidesk Terminal» обеспечивает доставку ВРМ на пользовательскую рабочую станцию посредством протокола RDP.

1.3 . Область применения

Termidesk в варианте лицензирования «Termidesk Terminal» может применяться для создания или модернизации инфокоммуникационной инфраструктуры масштаба предприятия.

Termidesk ориентирован на образовательные и иные организации, в которых предусмотрено использование виртуальных рабочих мест (ВРМ) множеством лиц.

Termidesk подходит для применения в сети предприятий с разветвленной филиальной сетью.

Termidesk позволяет реализовать политики повышенных требований к безопасности данных, препятствующих несанкционированному распространению информации.

1.4 . Основные характеристики

Termidesk состоит из ряда компонентов, которые могут быть либо отделяемыми (подразумевает выбор роли при установке из общего пакета), либо самостоятельными (компонент устанавливается из отдельного пакета, но используется в составе общего комплекса). Такое разделение обеспечивает гибкое масштабирование системы для различных сценариев применения.

В состав Termidesk в варианте лицензирования «Termidesk Terminal» входят следующие компоненты:

- «Универсальный диспетчер» - компонент, отвечающий за идентификацию пользователей, назначение и контроля доставки им ВРМ;
- «Шлюз» - компонент, отвечающий за туннелирование протоколов доставки, использующих транспортный протокол TCP;

- «Менеджер рабочих мест» - компонент, отвечающий за взаимодействие с поставщиком ресурсов и управления жизненным циклом ВРМ, включая создание, настройку, запуск, отключение и удаление;
- «Агент» - компонент, отвечающий за контролируемую доставку ВРМ, взаимодействие с «Универсальным диспетчером» и «Менеджером рабочих мест»;
- «Клиент» - компонент, отвечающий за доставку ВРМ на пользовательскую рабочую станцию с возможностью перенаправления периферии, каталогов, и оптимизацию их использования в протоколе доставки;
- «Сервер терминалов Astra Linux» - компонент, отвечающий за организацию терминального доступа в ОС Astra Linux Special Edition;
- «Удаленный помощник» - компонент, предоставляющий администратору или специалисту технической поддержки экран узла пользователя через сеанс удаленного подключения и обеспечивающий передачу голосовой информации для взаимодействия с пользователем;
- «Виртуальный модуль Termidesk» - компонент, представляющий собой образ виртуальной машины (ВМ) (или диска ВМ) с предварительно установленной и настроенной операционной системой (ОС) и набором программного обеспечения, необходимого для эксплуатации Termidesk. Компонент позволяет быстро развернуть и использовать компоненты «Универсальный диспетчер», «Шлюз», «Менеджер рабочих мест»;
- «Termidesk Live» - компонент, представляющий собой загрузочный образ ОС с предустановленным компонентом «Клиент».

Компоненты «Универсальный диспетчер», «Менеджер рабочих мест» являются отделяемыми и могут устанавливаться как в комплексном варианте, так и в распределенной конфигурации.

Параметры конфигурирования отделяемых компонентов приведены в СЛЕТ.10001-02 90 02 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса».

Компоненты «Шлюз», «Агент», «Клиент», «Сервер терминалов», «Удаленный помощник», «Virtual Appliance», «Termidesk Live» являются самостоятельными, но работающими в составе программного комплекса.

Параметры установки и конфигурирования компонента «Шлюз» приведены в документе СЛЕТ.10001-02 90 05 «Руководство администратора. Настройка компонента «Шлюз».

Параметры установки и конфигурирования компонента «Агент» приведены в документе СЛЕТ.10001-02 90 04 «Руководство администратора. Настройка компонента «Агент».

Параметры установки и конфигурирования компонента «Клиент» приведены в документе СЛЕТ.10001-02 92 01 «Руководство пользователя. Настройка и эксплуатация компонента «Клиент».

Параметры установки и конфигурирования компонента «Сервер терминалов Astra Linux» приведены в документе СЛЕТ.10001-02 90 06 «Руководство администратора. Настройка компонента «Сервер терминалов».

Использование компонента «Удаленный помощник» приведено в документе СЛЕТ.10001-02 91 02 «Инструкция по использованию. Компонент «Удаленный помощник».

Использование компонента «Virtual Appliance» приведено в документе СЛЕТ.10001-02 91 03 «Инструкция по использованию. Компонент «Виртуальный модуль Termidesk».

Использование компонента «Termidesk Live» приведено в документе СЛЕТ.10001-02 91 04 «Инструкция по использованию. Компонент «Termidesk Live».

Для протокола доставки Termidesk реализует режим прямого и туннельного соединения. Туннельное соединение применяется при подключении ВРМ из недоверенных сетей. Комбинация протоколов доставки и способы подключения predeterminedены в Termidesk.

Termidesk поддерживает работу с серверами терминалов и публикации приложений:

- Microsoft Windows Server с ролью «Remote Desktop Session Host» из состава «Remote Desktop Services» (далее - MS RDS, MS RDSH);
- Terminal Server Astra Linux, реализуется компонентом «Сервер терминалов Astra Linux» (далее - STAL).

1.5 . Требования к уровню подготовки персонала

Для штатной эксплуатации Termidesk требуется следующий персонал:

- системный администратор;
- специалист по техническому обслуживанию.

Системный администратор должен иметь опыт администрирования серверов с ОС Astra Linux Special Edition 1.7.

Основными обязанностями системного администратора являются:

- установка, настройка и мониторинг работоспособности Termidesk;
- регламентные работы;
- восстановление работоспособности Termidesk после устранения неисправностей комплекса технических средств.

Специалист по техническому обслуживанию должен иметь опыт работы с ОС Astra Linux Special Edition 1.7, знать и понимать принципы работы сетей передачи данных, а также владеть базовыми знаниями по обслуживанию комплекса технических средств.

Основными обязанностями специалиста по техническому обслуживанию являются:

- настройка, модернизация и проверка состояния комплекса технических средств;
- диагностика типовых неисправностей комплекса технических средств;
- настройка сетевых подключений.

1.6 . Типографские соглашения

В настоящем документе приняты следующие типографские соглашения:

- моноширинный шрифт – используется для выделения фрагментов текста программ, наименований файлов и папок (директорий), путей перемещения, строк комментариев, различных программных элементов (объект, класс, тип, переменная, команда, макрос и т. д.), а также вводимого и выводимого текста в режиме командной строки;
- «кавычки» – текст, заключенный в кавычки, используется для обозначения наименований документов, названий компонентов Termidesk, пунктов меню, наименований окон, вкладок, полей, других элементов графического интерфейса, а также вводимого и выводимого текста в режиме графического интерфейса;
- **[квадратные скобки]** – текст, заключенный в квадратные скобки, используется для наименования экранных кнопок;
- **<угловые скобки>** – текст, заключенный в угловые скобки, используется для наименования клавиш клавиатуры.

2 . ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

2.1 . Требования к аппаратному обеспечению

Для установки Termidesk минимальные аппаратные требования узла должны соответствовать следующим:

- процессор архитектуры Intel x86 с разрядностью 64 бит;
- оперативная память, не менее 4 ГБ;
- свободное дисковое пространство, не менее 1 ГБ;
- сетевое соединение, не менее 100 Мбит/с.

2.2 . Требования к программному обеспечению

В среде функционирования Termidesk должны быть предварительно установлены:

- ОС Astra Linux Special Edition версии 1.7 (и выше);
- СУБД Postgres-11 из состава репозитория ОС Astra Linux Special Edition версии 1.7;
- программный брокер сообщений RabbitMQ-server версии 3.7.8 (и выше) из состава репозитория ОС Astra Linux Special Edition версии 1.7.

ОС Astra Linux Special Edition версии 1.7 должна быть установлена из iso-образа, доступного в личном кабинете на портале Astra Linux: <https://lk-new.astralinux.ru/>. Работа Termidesk на преднастроенных образах ОС не гарантируется.

2.3 . Требования к синхронизации времени

В сетевой инфраструктуре должен быть настроен NTP-сервер, обеспечивающий синхронизацию времени для «Универсального диспетчера», «Шлюза», «Менеджера рабочих мест».

2.4 . Требования к DNS и DHCP

В сетевой инфраструктуре должны быть развернуты и исправно функционировать службы доменных имен (DNS) и автоматического назначения сетевых параметров (DHCP) в необходимых сегментах сети.


2.5 . Требования к серверам каталогов

Серверы каталогов должны удовлетворять следующим требованиям:

- сервер каталогов должен размещаться в том же сегменте локальной сети, где будут развернуты ВРМ. Если выполнение требования невозможно и сервер каталогов находится в другом сегменте, то необходимо обеспечить маршрутизацию между этими сегментами;
- при использовании в качестве сервера каталогов Microsoft Active Directory (MS AD) необходимо создать сервисную учетную запись для взаимодействия Termidesk с

контроллером домена (КД). Допускается использование учетной записи администратора домена;

- при использовании MS AD рекомендуется создавать отдельные организационные подразделения (OU) для пользователей ВРМ и для учетных записей типа «Компьютер» для самих ВРМ. Права на OU для компьютеров должны быть либо у созданной сервисной учетной записи, либо у отдельной созданной учетной записи, допускается также использовать учетную запись администратора домена;
- при использовании серверов каталогов FreeIPA и ALDPro в качестве сервисной учетной записи для взаимодействия Termidesk с КД по умолчанию используется учетная запись администратора домена, либо отдельная учетная запись с аналогичными полномочиями.

 Механизм подключения к LDAP-серверу `simple bind` передает данные для подключения в открытом виде.

2.6 . Требования к серверам терминалов

При использовании сервера терминалов Microsoft необходимо наличие внутри домена MS AD серверов с соответствующими ролями (MS RDSH - роль сервера терминалов, MS RDS - роль сервера публикации приложений).

3. ПОДГОТОВКА СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

❗ Если Termidesk планируется устанавливать автоматизированно согласно подразделу **Автоматизированная установка**, то подготовку среды функционирования выполнять не нужно.

3.1 . Установка СУБД Postgres-11

Для установки СУБД Postgres-11 необходимо:

- отредактировать файл `/etc/apt/sources.list`, оставив в качестве источников получения пакетов сетевые репозитории. Для этого закомментировать строку, начинающуюся с `deb cdrom`. Должен получиться следующий список:

```

1 # Astra Linux repository description https://wiki.astralinux.ru/x/0oLiC
2
3 #deb cdrom:[OS Astra Linux 1.7.3 1.7_x86-64 DVD ]/ 1.7_x86-64 contrib main non-
  free
4 deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-main/
  1.7_x86-64 main contrib non-free
5 deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-update/
  1.7_x86-64 main contrib non-free
6
7 deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-base/
  1.7_x86-64 main contrib non-free
8 deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended/
  1.7_x86-64 main contrib non-free
    
```

❗ Если в файле `/etc/apt/sources.list` присутствует репозиторий `astra-ce`:
 # Расширенный репозиторий (компонент `astra-ce`)
`deb https://dl.astralinux.ru/astra/stable/1.7_x86-64/repository-extended/ 1.7_x86-64 astra-ce`
 необходимо закомментировать его, чтобы избежать установки несовместимых версий пакетов.

- перейти в интерфейс командной строки через программу «Терминал Fly», выполнить команду обновления списков пакетов:

```

:~$ sudo apt update
    
```

- выполнить команду установки СУБД Postgres-11:

```

:~$ sudo apt install -y postgresql-11
    
```

где:

`-y` - ключ для пропуска подтверждения установки.

3.2 . Настройка СУБД Postgres-11

Перед установкой Termidesk нужно выполнить настройку базы данных (БД).

Для настройки БД следует перейти в интерфейс командной строки и выполнить следующее:

- переключиться последовательно на пользователя root, затем на postgres:

```
1  :~$ sudo -s
2  :/home/astra# su postgres
```

- запустить терминальный клиент СУБД Postgres-11:

```
:/home/astra$ psql
```

⚠ Если после выполнения команды отображается ошибка «could not change directory to "/home/": Отказано в доступе» и не появляется приглашение командной строки postgres=#, необходимо вместо «su postgres» использовать конструкцию «su - postgres». Если приглашение postgres=# появилось, то сообщение об ошибке можно проинигорировать.

- используя интерактивный интерфейс терминального клиента СУБД, создать БД termidesk (символ «;» в конце строки при работе с интерактивным интерфейсом обязателен):

```
postgres=# CREATE DATABASE termidesk LC_COLLATE 'ru_RU.utf8' LC_CTYPE 'ru_RU.utf8'
TEMPLATE template0;
```

где:

LC_COLLATE - порядок сортировки для использования в БД, влияет на порядок сортировки, применяемый к строкам. Значение «ru_RU.utf8» указывает на использование русской локализации;

LC_CTYPE - классификация символов для использования в БД, влияет на категоризацию символов;

TEMPLATE - имя шаблона, из которого создается БД. Шаблон «template0» используется для системной БД самой СУБД Postgres-11.

- создать пользователя termidesk с паролем ksedimret для дальнейшего подключения к БД:

```
postgres=# CREATE USER termidesk WITH PASSWORD 'ksedimret';
```

⚠ В приведенной команде имя пользователя и пароль используются в качестве примера. Имя пользователя и пароль должны задаваться в соответствии с внутренними стандартами организации по применению парольной защиты.

- назначить права по использованию БД termidesk созданному пользователю termidesk:

```
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE termidesk TO termidesk;
```

- выйти из интерактивного интерфейса терминального клиента СУБД:


```
postgres=# \q
```

- выйти из сеансов пользователей postgres и root:


```
1  :/home/astra$ exit
2  :/home/astra# exit
```

- отредактировать файл /etc/parse/mswitch.conf, установив параметр zero_if_notfound в значение yes, точно соблюдая отступы и пробелы:

```
1  # Return zero data instead of ENOENT/ENODATA in the absence of record
2  zero_if_notfound: yes
```

 В случае последующего обновления СУБД Postgres может понадобится пересоздание БД. В этом случае следует предусмотреть экспорт БД перед обновлением СУБД Postgres.

3.3 . Установка брокера сообщений RabbitMQ-server

 Если узел с уже установленным RabbitMQ-server будет переименован, то брокер сообщений перестанет принимать подключения. Для исправления ситуации необходимо удалить RabbitMQ-server, затем выполнить его переустановку.

Для установки RabbitMQ-server нужно перейти в интерфейс командной строки через программу «Терминал Fly» и выполнить команду:

```
:~$ sudo apt install -y rabbitmq-server
```

где:

-y - ключ для пропуска подтверждения установки.

3.4 . Настройка брокера сообщений RabbitMQ-server

Для настройки RabbitMQ-server следует:

- перейти в интерфейс командной строки через программу «Терминал Fly» и убедиться в наличии каталога /etc/rabbitmq:

```
:~$ ls /etc/
```

- если каталог отсутствует, необходимо создать его:

```

:~$ sudo mkdir -p /etc/rabbitmq
    
```

где:

- p - ключ для автоматического создания директорий, указанных внутри пути;
- перейти в каталог /etc/rabbitmq:

```

:~$ cd /etc/rabbitmq
    
```

- создать пустые файлы rabbitmq.conf (основной файл конфигурации RabbitMQ-server) и definitions.json (файл определения данных для подключения):

```

1  :~$ sudo touch rabbitmq.conf
2  :~$ sudo touch definitions.json
    
```

- поменять владельца (rabbitmq) и идентификатор группы (rabbitmq) для созданных файлов:

```

:~$ sudo chown rabbitmq:rabbitmq definitions.json rabbitmq.conf
    
```

- отредактировать файл rabbitmq.conf, приведя его к виду:

```

1  # ===== Management section
   # =====
2  ## Preload schema definitions from the following JSON file.
3  ## Related doc guide: https://rabbitmq.com/management.html#load-definitions.
4  ##
5  # management.load_definitions = /path/to/exported/definitions.json
6  management.load_definitions = /etc/rabbitmq/definitions.json
    
```

⚠ Если необходимо, чтобы RabbitMQ работал через TLS-соединение, то файл rabbitmq.conf нужно привести к виду:

```

1  # ===== Management section
   # =====
2  ## Preload schema definitions from the following JSON file.
3  ## Related doc guide: https://rabbitmq.com/management.html#load-
   definitions.
4  ##
5  # management.load_definitions = /path/to/exported/definitions.json
6  management.load_definitions = /etc/rabbitmq/definitions.json
7  listeners.tcp.default = 5672
8
9  # TLS Порт
10 listeners.ssl.default = 5671
11 # Пути к сертификатам
12 ssl_options.cacertfile = /var/ssl/root-ca.crt
13 ssl_options.certfile   = /var/ssl/cert.crt
14 ssl_options.keyfile    = /var/ssl/private/private-key.key
15 # Пароль для ключа
    
```

```

16 #ssl_options.password = # Should peer verification be enabled?
17 ssl_options.verify      = verify_peer
18
19 # When set to true, TLS connection will be rejected if client fails to
    provide a certificate
20 ssl_options.fail_if_no_peer_cert = false
21
22 ssl_options.versions.default = tlsv1.2
    
```

Предполагается, что файлы корневого сертификата (/var/ssl/root-ca.crt), сертификата узла (/var/ssl/cert.crt) и закрытого ключа (/var/ssl/private/private-key.key) к нему уже существуют и доступны по указанному пути.

- отредактировать файл definitions.json, задав пользователей termidesk и admin, приведя его к виду:

⚠ В файле /etc/rabbitmq/definitions.json пароли указываются в виде преобразованного значения, которое можно получить через исполняемый файл rabbitmq_password2hash.sh. Подробно о том, как преобразовать пароль, приведено далее.

```

1  {
2    "rabbit_version": "3.7.8",
3    "users": [
4      {
5        "name": "termidesk",
6        "password_hash": "pnXiDJtUdk7Zcel9i0qx44PeDgRa+X1+eIq+7wf/PTONLb1h",
7        "hashing_algorithm": "rabbit_password_hashing_sha256",
8        "tags": ""
9      },
10     {
11       "name": "admin",
12       "password_hash": "FXQ9WFNSrsGwRki9BT2dCITnsDwYu2lsy7BEN7+UncsPzCDZ",
13       "hashing_algorithm": "rabbit_password_hashing_sha256",
14       "tags": "administrator"
15     }
16   ],
17   "vhosts": [
18     {
19       "name": "/"
20     },
21     {
22       "name": "termidesk"
23     }
24   ],
25   "permissions": [
26     {
27       "user": "termidesk",
28       "vhost": "termidesk",
29       "configure": ".*",
30       "write": ".*",
31       "read": ".*"
    
```

```

32     },
33     {
34         "user": "admin",
35         "vhost": "termidesk",
36         "configure": ".*",
37         "write": ".*",
38         "read": ".*"
39     }
40 ],
41 "topic_permissions": [
42     {
43         "user": "termidesk",
44         "vhost": "termidesk",
45         "exchange": "",
46         "write": ".*",
47         "read": ".*"
48     }
49 ],
50 "parameters": [],
51 "global_parameters": [
52     {
53         "name": "cluster_name",
54         "value": "rabbit@rabbitmq"
55     }
56 ],
57 "policies": [],
58 "queues": [],
59 "exchanges": [],
60 "bindings": []
61 }
    
```

⚠ В примере используются следующие пары логин-пароль: admin:admin, termidesk:ksedimret. Имя пользователя и пароль должны задаваться в соответствии с внутренними стандартами организации по применению парольной защиты.

- выполнить команду инициализации RabbitMQ-server:

```
:~$ sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
```

- перезапустить RabbitMQ-server:

```
:~$ sudo systemctl restart rabbitmq-server
```

Чтобы получить преобразованное значение пароля нужно воспользоваться исполняемым файлом rabbitmq_password2hash.sh, расположенным в подключенном репозитории Termidesk (см. **Получение пакетов установки в ОС Astra Linux Special Edition**) по пути /var/repos/Addons/Scripts/:

- перейти в каталог `/var/repos/Addons/Scripts/`:

```
:~$ cd /var/repos/Addons/Scripts/
```

- задать файлу `rabbitmq_password2hash.sh` флаг для запуска:

```
:~$ sudo chmod +x rabbitmq_password2hash.sh
```

где:

`+x` - ключ установки разрешения на запуск файла для всех пользователей;

- выполнить исполняемый файл:

```
:~$ sudo ./rabbitmq_password2hash.sh
```

При выполнении исполняемого файла будет предложено ввести пароль и повторить его. Преобразованное значение введенного пароля будет отображено в интерфейсе командной строки. Необходимо внести полученное значение при формировании файла `/etc/rabbitmq/definitions.json` (секция `password_hash`).

Если конфигурационный файл `/etc/rabbitmq/definitions.json` уже существует, но требуется изменить значение преобразованного пароля в нем, нужно:

- выполнить преобразование и добавление пароля в файл `/etc/rabbitmq/definitions.json`:

```
:~$ sudo ./rabbitmq_password2hash.sh -w -u <user> -p <пароль>
```

где:

`-w` - ключ для сохранения изменений в файл `/etc/rabbitmq/definitions.json`;

`-u` - пользователь rabbitMQ. В стандартной установке можно указывать `admin`;

`-p` - пароль;

- перезапустить RabbitMQ-server:

```
:~$ sudo systemctl restart rabbitmq-server
```

3.5 . Подготовка ОС Astra Linux Special Edition

Для корректной установки Termidesk версии 5.0 на ОС Astra Linux Special Edition версии 1.7.4 (и выше) нужно обновить пакет `libastraevents`:

```
:~$ sudo apt install --only-upgrade libastraevents
```

3.6 . Настройка СУБД, отличных от Postgres-11


Termidesk поддерживает функционирование с СУБД, отличных от Postgres версии 11, но основанных непосредственно на Postgres, а именно: СУБД Postgres-15, СУБД Tantor. Установка указанных СУБД должна быть выполнена согласно документации на них.

После установки нужно последовательно выполнить шаги для настройки БД:

- переключиться последовательно на пользователя root, затем на postgres:

```
1  :~$ sudo -s
2  :/home/user# su postgres
```

- выполнить инициализацию БД:

 Пример команды приведен для СУБД Tantor.

```
:/home/user# /opt/tantor/db/15/bin/initdb -D /var/lib/postgresql/tantor-se-1c-15/data/
```

- запустить терминальный клиент СУБД:

```
:/home/user$ psql
```

- используя интерактивный интерфейс терминального клиента СУБД, создать БД termidesk (символ «;» в конце строки при работе с интерактивным интерфейсом обязателен):

```
postgres=# CREATE DATABASE termidesk LC_COLLATE 'ru_RU.utf8' LC_CTYPE 'ru_RU.utf8'
TEMPLATE template0;
```

- создать пользователя termidesk с паролем ksedimret для дальнейшего подключения к БД:

```
postgres=# CREATE USER termidesk WITH PASSWORD 'ksedimret';
```

- назначить все права по использованию БД termidesk созданному пользователю termidesk:

```
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE termidesk TO termidesk;
```

- назначить права на создание объектов для схемы public:

```
postgres=# GRANT CREATE ON SCHEMA public TO termidesk;
```

- выйти из интерактивного интерфейса терминального клиента СУБД:

```
postgres=# \q
```

- выйти из сеансов пользователей postgres и root:

```

1  ./home/user$ exit
2  ./home/user# exit
    
```

- отредактировать файл `/etc/parsec/mswitch.conf`, установив параметр `zero_if_notfound` в значение `yes`, точно соблюдая отступы и пробелы:

```

1  # Return zero data instead of ENOENT/ENODATA in the absence of record
2  zero_if_notfound: yes
    
```

4. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

4.1 . Получение пакетов установки в ОС Astra Linux Special Edition

Дистрибутив представлен бинарным файлом пакета программного обеспечения (ПО) в deb-формате. Установка в ОС Astra Linux Special Edition производится из локального репозитория, распространяемого в формате iso-образа.

Получить iso-образ можно двумя способами:

- заполнив запрос через сайт Termidesk: <https://termidesk.ru/support/#request-support>;
- через личный кабинет: <https://lk-new.astralinux.ru/>.

Для подключения локального репозитория Termidesk на узле, где предполагается установка, нужно выполнить следующее:

- скопировать в домашний каталог пользователя образ диска `termidesk-<версия>.iso`;
- подключить образ диска к файловой системе в каталог `/mnt`:

```
:~$ sudo mount -o loop termidesk-<версия>.iso /mnt
```

где:

- o loop - параметры для привязки петлевого устройства (`/dev/loop`) к файлу `termidesk-<версия>.iso`, устройство затем монтируется в указанный каталог `/mnt`;
- скопировать содержимое каталога `repos` подключенного образа диска в каталог `/var` локальной файловой системы:

```
:~$ sudo cp -Rp /mnt/repos /var
```

где:

- Rp - ключ для рекурсивного копирования подкаталогов и файлов с сохранением исходных свойств;
- отключить подключенный ранее образ диска от узла:

```
:~$ sudo umount /mnt
```

- установить пакет `lsb-release`:

```
:~$ sudo apt install -y lsb-release
```

где:

- y - ключ для пропуска подтверждения установки;

- добавить локальный репозиторий Termidesk (/var/repos/astra) в файл /etc/apt/sources.list.d/termidesk_local.list через командный интерпретатор sh:

```
1 :~$ sudo sh -c 'echo "deb file:/var/repos/astra $(lsb_release -cs) non-free" > /etc/apt/sources.list.d/termidesk_local.list'
```

где:

-c - ключ для чтения команд из вводимой строки (стандартный ввод);

echo - команда вывода текста, совместно с символом «>» используется для перенаправления строки deb file:/var/repos/astra \$(lsb_release -cs) non-free в файл /etc/apt/sources.list.d/termidesk_local.list;

deb file:/var/repos/astra \$(lsb_release -cs) non-free - добавляемый репозиторий, вложенная команда \$(lsb_release -cs) подставляет версию - 1.7_x86-64;

- выполнить поиск ключа репозитория Termidesk GPG-KEY-PUBLIC и добавить его в ОС:

```
:~$ cat /var/repos/astra/GPG-KEY-PUBLIC | sudo apt-key add -
```

- убедиться, что ключ с uid «release@uveon.ru» был успешно добавлен:

```
:~$ apt-key list
```

⚠ В случае, если ключ не отображен в выводе команды, необходимо убедиться, что ключ GPG-KEY-PUBLIC существует:

```
:~$ cat /var/repos/astra/GPG-KEY-PUBLIC
```

Если ключ все же существует, необходимо проверить правильность выполнения шагов по добавлению репозитория Termidesk в файл /etc/apt/sources.list.d/termidesk_local.list.

При успешном выполнении всех шагов команда выведет содержимое ключа в формате Base64.

- обновить данные пакетного менеджера:

```
:~$ sudo apt update
```

Данную команду (sudo apt update) необходимо выполнять при каждом изменении списка источников пакетов или при изменении содержимого этих источников.

4.2 . Установка и настройка отделяемых компонентов на одном узле

4.2.1 . Автоматизированная установка

4.2.1.1 . Автоматизированная установка через исполняемый файл

Для автоматизированной установки Termidesk без использования псевдографического интерфейса можно воспользоваться исполняемым файлом `termidesk-standalone.sh`, расположенным в подключенном репозитории Termidesk: `/var/repos/Addons/Scripts/`.

В этом случае **все действия** по подготовке среды функционирования и установки Termidesk будут выполнены исполняемым файлом.

⚠ Использование исполняемого файла для установки Termidesk допускается только в ознакомительных целях!

Для вызова процесса установки через исполняемый файл нужно:

- перейти в каталог `/var/repos/Addons/Scripts/`:

```
~$ cd /var/repos/Addons/Scripts/
```

- разархивировать файл `Termidesk.zip`:

```
~$ sudo unzip -j Termidesk.zip
```

где:

`-j` - ключ для разархивации всех файлов внутри `Termidesk.zip` в текущую директорию;

- задать файлу флаг для запуска:

```
~$ sudo chmod +x termidesk-standalone.sh
```

где:

`+x` - ключ установки разрешения на запуск файла для всех пользователей;

- запустить исполняемый файл:

```
~$ sudo ./termidesk-standalone.sh
```

4.2.1.2 . Автоматизированная установка через файл ответов

Установка через файл ответов не поддерживается, начиная с версии Termidesk 5.0.

Для автоматизированной установки рекомендуется использовать либо исполняемый файл (см. подраздел **Автоматизированная установка через исполняемый файл**), либо предварительно подготовить файл `/etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf`, описание параметров которого приведено в подразделе **Перечень переменных окружения универсального диспетчера** документа СЛЕТ.10001-02 90 01 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса»

Пример файла `/etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf` с установленными значениями имени пользователя и пароля по умолчанию, без использования защищенного подключения к БД и RabbitMQ-server (см. раздел **Подготовка среды функционирования**):

```

1  DBHOST="localhost"
2  DBPORT="5432"
3  DBSSL="Disable"
4  DBNAME="termidesk"
5  DBUSER="termidesk"
6  DBPASS="scramble:AES256:87a3beb4513aaa71fcb2e03399f74f22"
7  DBCERT=
8  DBKEY=
9  DBCHAIN=
10 DJANGO_SECRET_KEY="XejStbL6jtZ7DGT02vJpw4vf1zTWM07RqWhwWGYKgs="
11 RABBITMQ_URL1="amqp://
    termidesk:scramble:AES256:87a3beb4513aaa71fcb2e03399f74f22@localhost:5672/
    termidesk"
12 RABBITMQ_URL2=
13 RABBITMQ_URL3=
14 RABBITMQ_SSL="Disable"
15 LOG_LEVEL="INFO"
16 LOG_ADDRESS="/dev/log"
17 LOG_FACILITY="local3"
18 HEALTH_CHECK_ACCESS_KEY=
    "270c1e6a4cd013a3824982458a26ec4dcac17f60f80a74098a62994f775351e2"
19 NODE_ROLES="ADMIN,USER,TASKMAN"
20 EULA_ACCEPTED="YES"
    
```

4.2.2 . Неавтоматизированная установка Termidesk

Для установки Termidesk с использованием псевдографического интерфейса нужно выполнить следующее:

- подключить репозиторий Termidesk;
- установить Termidesk:

⚠ Начиная с версии 4.3 в зависимость пакета установки `termidesk-vdi` добавлена служба ведения журналов `syslog-ng`. Работа с другими службами ведения журналов не гарантируется.

Перед обновлением ОС или службы `syslog-ng` рекомендуется создать резервную копию файла `syslog-ng.conf`. В случае обновления ОС или службы `syslog-ng` без предварительного создания резервной копии файла, может потребоваться переустановка Termidesk для восстановления его корректной работы.

Начиная с версии 4.3.2 в зависимость установки также добавлен пакет `libpython3.7`, который предоставит возможность установить Termidesk в ОС с минимальной конфигурацией (без графического интерфейса ОС).

```

:~$ sudo apt -y install termidesk-vdi
    
```

где:

-у - ключ для пропуска подтверждения установки.

В процессе установки нужно выполнить следующее:

i Для переключения между экранными кнопками **[Ок]** и **[Отмена]** в псевдографическом интерфейсе используется клавиша **<Tab>**.

- ознакомиться с лицензионным соглашением и нажать экранную кнопку **[Далее]** (см. Рисунок 1);




Рисунок 1 – Лицензионное соглашение

- для принятия условий лицензионного соглашения и продолжения установки следует нажать экранную кнопку **[Да]** (см. Рисунок 2). В случае отказа от условий соглашения следует нажать экранную кнопку **[Нет]**. При этом установка прервется;




Рисунок 2 – Принятие условий лицензионного соглашения

- после принятия условий лицензионного соглашения необходимо выбрать протокол, который будет использоваться при подключении к БД (см. Рисунок 3). При выборе значения «Disable» защищенное соединение при подключении к БД использоваться не будет;




Рисунок 3 – Выбор протокола для подключения к БД

- при выборе защищенного подключения к БД нужно сконфигурировать использование SSL-сертификатов для протокола mTLS (см. Рисунок 4). Для конфигурирования следует указать полный путь к файлам:
 - закрытого ключа формата `.key`;
 - проверки цепочки сертификатов формата `.crt`;
- для продолжения установки нажать экранную кнопку **[Далее]**;




Рисунок 4 – Конфигурация сертификатов

- заполнить параметры подключения к СУБД (см. Рисунок 5):
 - «Адрес СУБД»: IP-адрес или FQDN узла с установленной СУБД (в случае локальной установки `127.0.0.1`);
 - «Порт СУБД»: номер порта, который используется для соединения с сервером СУБД (стандартный порт `5432`);
 - «Имя базы данных»: наименование БД (`termidesk`, параметр задавался при создании БД);
 - «Имя пользователя»: имя пользователя БД для подключения к ней (`termidesk`, параметр задавался при создании БД);
 - «Пароль»: пароль для подключения к БД (`ksedimret`, параметр задавался при создании БД);
- нажать экранную кнопку **[Тест]** для проверки подключения, ознакомиться с результатом тестирования подключения и для продолжения установки нажать экранную кнопку **[Далее]**;




Рисунок 5 – Ввод параметров подключения к СУБД

- выбрать протокол, который будет использоваться при подключении к RabbitMQ (см. Рисунок 6). При выборе значения «Disable» защищенное соединение при подключении к БД использоваться не будет;



Рисунок 6 – Выбор протокола для подключения к RabbitMQ

- настроить подключение к RabbitMQ-server. Для этого выбрать в следующем окне пункт «Empty» и нажать экранную кнопку **[Выбрать]** (см. Рисунок 7). Необходимо задать хотя бы одно

подключение к RabbitMQ-server, если не будет задано ни одно подключение, то при нажатии на кнопку **[Далее]** произойдет возврат в диалог настройки подключений;



Рисунок 7 – Экранная форма начала настройки подключения RabbitMQ

- выполнить настройку подключения к RabbitMQ, заполнив параметры (см. Рисунок 8):
 - «Адрес сервера»: IP-адрес или FQDN узла с установленным брокером сообщений RabbitMQ-server (в случае локальной установки 127.0.0.1);
 - «Порт сервера»: номер порта, который используется для соединения с RabbitMQ-server (по умолчанию 5672);
 - «Виртуальный хост»: виртуальный узел, к которому будет производиться подключение (termidesk);
 - «Имя пользователя»: имя пользователя для подключения (termidesk);
 - «Пароль»: пароль для подключения (ksedimret);
- нажать экранную кнопку **[OK]** для продолжения установки;




Рисунок 8 – Настройка подключения к RabbitMQ

⚠ Начиная с Termidesk версии 4.3.1 пароль RabbitMQ хранится в конфигурационном файле / etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf в преобразованном виде.

- в следующем окне отобразится информация (см. Рисунок 9) о настроенном подключении. При необходимости можно добавить до трех серверов RabbitMQ для подключения, выбрав пустые строки «Empty» и повторив ввод параметров подключения. Для продолжения установки следует нажать экранную кнопку **[Далее]**;



Рисунок 9 – Отображение параметров подключения к RabbitMQ

- затем выбрать устанавливаемую роль (при комплексной установке следует отметить все роли):

- «Портал администратора»: установится компонент «Универсальный диспетчер» с «Порталом администратора». «Портал администратора» предоставляет интерфейс для управления Termidesk и интерфейс swagger для доступа к ограниченному списку модулей документации по командам REST API («auth», «discover», «health», «agent», «webui»). После установки будет запущена служба `termidesk-vdi`;
- «Портал пользователя»: установится компонент «Универсальный диспетчер» с «Порталом пользователя». «Портал пользователя» предоставляет пользовательский интерфейс Termidesk и интерфейс swagger для доступа к ограниченному списку модулей документации по командам REST API («auth», «discover», «health», «client», «wsproху», «agent»). Интерфейс управления Termidesk будет недоступен. После установки будет запущена служба `termidesk-vdi`;
- «Менеджер рабочих мест»: установится компонент «Менеджер рабочих мест», после установки будут запущены службы `termidesk-taskman`, `termidesk-celery-beat`, `termidesk-celery-worker`;

i При выборе и роли «Портал администратора», и роли «Портал пользователя» будут доступны функции обоих вариантов, при этом активируется доступ ко всем модулям документации по командам REST API, предоставляемым интерфейсом swagger. Если не выбрать ни одного компонента, то ни одна служба Termidesk запущена не будет.

После установки Termidesk необходимо скорректировать файл конфигурации веб-сервера `/etc/apache2/apache2.conf`. Для этого нужно найти и раскомментировать строку с параметром `AstraMode`, далее присвоить данному параметру значение `off`, точно соблюдая отступы и пробелы в файле:

```

1  # Astra security mode
2  #
3  AstraMode off
    
```

Затем перезапустить веб-сервер:

```

:~$ sudo systemctl restart apache2
    
```

4.3 . Распределенная установка программного комплекса

4.3.1 . Основные принципы распределенной установки

В Termidesk предусмотрена распределенная установка компонентов на отдельные серверы или ВМ.

Установка компонентов Termidesk выполняется в среде функционирования ОС Astra Linux Special Edition 1.7.

В распределенном варианте устанавливаются компоненты:

- «Универсальный диспетчер» (служба `termidesk-vdi`);
- «Шлюз» (служба `termidesk-gateway`);
- «Менеджер рабочих мест» (службы `termidesk-taskman`, `termidesk-celery-beat`, `termidesk-celery-worker`).

Перечень условий для распределенной установки:

- RabbitMQ-server устанавливается на одном узле с СУБД (в общем случае этот компонент может устанавливаться на отдельный узел, но в рамках настоящей процедуры данный вариант не рассматривается);

⚠ Если будет использоваться внешняя СУБД, нужно установить компонент RabbitMQ-server на узел менеджера рабочих мест Termidesk или на отдельный узел.

- на всех узлах, предназначенных для установки компонентов, настроены статические IP-адреса;
- на всех узлах настроена синхронизация времени от единого источника.

Упрощенная общая схема при распределенной установке Termidesk приведена на рисунке (см. Рисунок 10).




Рисунок 10 – Схема распределенной установки

Перечень обозначенных на схеме компонентов приведен в таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Перечень компонентов

Компонент	FQDN	Подпись на схеме
«Универсальный диспетчер» №1	disp1.termidesk.local	Диспетчер 1
«Универсальный диспетчер» №2	disp2.termidesk.local	Диспетчер 2
«Шлюз» №1	gw1.termidesk.local	Шлюз 1
«Шлюз» №2	gw2.termidesk.local	Шлюз 2
«Менеджер рабочих мест» (master)	tsk1.termidesk.local	Менеджер рабочих мест 1
«Менеджер рабочих мест» (slave)	tsk2.termidesk.local	Менеджер рабочих мест 2
Балансировщик нагрузки (nginx)	nginx.termidesk.local	Балансировщик
База данных	db.termidesk.local	Сервер PostgreSQL

Распределенная установка проводится в следующей последовательности:

- 1) устанавливается узел с компонентами СУБД и RabbitMQ-server (обе службы на одном узле);
- 2) устанавливается первый (эталонный) узел с «Универсальным диспетчером». При установке необходимо выбрать роль «Портал администратора» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора;

⚠ Настройки первого узла с «Универсальным диспетчером» Termidesk будут использоваться как эталонные для узлов других «Универсальных диспетчеров» и «Менеджеров рабочих мест».

Параметры конфигурации Termidesk находятся в файле `/etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf`.

Нужно скопировать каталог `/etc/opt/termidesk-vdi` вместе с его содержимым на узлы других «Универсальных диспетчеров» и «Менеджеров рабочих мест».

- 3) устанавливаются остальные «Универсальные диспетчеры» с копированием файлов, указанных в п.2, с эталонного узла;
- 4) устанавливаются «Шлюзы», каталог `/etc/termidesk/` копируется с первого узла «Шлюза» на другие узлы с этим компонентом;
- 5) устанавливаются «Менеджеры рабочих мест» с копированием файлов, указанных в п.2, с эталонного узла. При установке необходимо выбрать компонент «Менеджер рабочих мест» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора.

⚠ Одновременно служба «Менеджера рабочих мест» `termidesk-taskman` должна быть запущена только на одном из узлов!

Заключительным этапом устанавливаются и настраиваются балансировщики нагрузки на базе ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и nginx.

4.3.2 . Установка и настройка СУБД Postgres-11

Процесс установки СУБД Postgres-11 и брокера сообщений RabbitMQ-server не отличается от процесса, описанного в разделе **Подготовка среды функционирования**).

Для завершения настройки нужно:

- отредактировать файл `rabbitmq-env.conf`, приведя его к виду:

```

1  # Defaults to rabbit. This can be useful if you want to run more than one node
2  # per machine - RABBITMQ_NODENAME should be unique per erlang-node-and-machine
3  # combination. See the clustering on a single machine guide for details:
4  # http://www.rabbitmq.com/clustering.html#single-machine
5  #NODENAME=rabbit
6
7  # By default RabbitMQ will bind to all interfaces, on IPv4 and IPv6 if
8  # available. Set this if you only want to bind to one network interface or#
9  # address family.
10 # NODE_IP_ADDRESS=0.0.0.0
11 # Defaults to 5672.
```

```
12 NODE_PORT=5672
```

- сохранить файл и перезапустить службу rabbitmq-server:

```
:~$ sudo systemctl restart rabbitmq-server
```

4.3.3 . Установка первого узла с «Универсальным диспетчером»

Процесс установки первого узла с «Универсальным диспетчером» аналогичен комплексной установке Termidesk, за исключением выбора только роли «Портал администратора».

После установки передать каталог /etc/opt/termidesk-vdi на остальные узлы «Универсальных диспетчеров», «Шлюзов» и «Менеджеров рабочих мест»:

```
:~$ sudo scp -r /etc/opt/termidesk-vdi localuser@ipaddr_or_fqdn_host:/home/user/
```

где:

-r - ключ для рекурсивной (со вложенными каталогами) передачи;

localuser - имя пользователя целевого узла;

ipaddr_or_fqdn_host - IP-адрес или FQDN целевого узла;

/home/user - путь, куда будет скопирован каталог.

Перед началом установки остальных узлов «Универсальных диспетчеров» необходимо переместить скопированный ранее каталог termidesk-vdi в каталог /etc/opt/:

```
:~$ sudo mv /home/user/termidesk-vdi /etc/opt/
```

Установить остальные узлы с «Универсальным диспетчером» по аналогии с первым, не меняя параметры в диалогах подключения к СУБД и заполнения информации о подключении к RabbitMQ-server.

4.3.4 . Установка «Шлюзов»

Установка «Шлюзов» выполняется из пакета termidesk-gateway.

После завершения установки нужно изменить настройки запуска службы termidesk-gateway:

- отредактировать файл /etc/termidesk/termidesk-gateway.conf, приведя фрагмент файла к виду:

```
1 ...
2 # Адреса, на которых принимать входящие подключения
3 wsServerIP=0.0.0.0
4
5 # Прослушиваемый порт для входящих подключений
6 wsServerPort=5099
7 ...
```

- сохранить файл, а затем перезапустить службу:

```

:~$ sudo systemctl restart termidesk-gateway
    
```

После настройки нужно передать каталог `/etc/termidesk/` с первого узла «Шлюза» на другие узлы с этим компонентом.

4.3.5 . Установка «Менеджеров рабочих мест»

Установка «Менеджеров рабочих мест» производится на два узла, работающих в режиме `network failover`.

Установка аналогична комплексной установке Termidesk, за исключением выбора только роли «Менеджер рабочих мест».

После установки нужно остановить (`systemctl stop`) и исключить (`systemctl disable`) службу `termidesk-taskman` из автоматического запуска:

```

:~$ sudo systemctl stop termidesk-taskman && sudo systemctl disable termidesk-taskman
    
```

Исключение службы из автоматического запуска необходимо, поскольку управление ее состоянием производится скриптами режима высокой доступности.

4.3.6 . Установка балансировщиков

Балансировщики нагрузки необходимы для балансировки клиентских подключений к универсальным диспетчерам и шлюзам, равномерного распределения нагрузки на них. Средой функционирования для балансировщиков нагрузки является ОС Astra Linux Special Edition 1.7.

Балансировщик `nginx` устанавливается командой:

```

:~$ sudo apt install -y nginx
    
```

где:

`-y` - ключ для пропуска подтверждения установки.

4.3.7 . Действия после распределенной установки

Настройка компонента «Менеджер рабочих мест» в режиме высокой доступности приведена в подразделе **Настройка «Менеджера рабочего места» в режиме высокой доступности** документа СЛЕТ.10001-02 90 02 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса».

Настройка балансировщика нагрузки приведена в подразделе **Настройка балансировщика для работы с самоподписанными сертификатами** документа СЛЕТ.10001-02 90 02 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса».

4.4 . Отказоустойчивая установка Termidesk

4.4.1 . Основные принципы отказоустойчивой установки

В Termidesk предусмотрена отказоустойчивая установка комплекса для сохранения работоспособности при возникновении нестандартных ситуаций.

Перечень условий для отказоустойчивой установки:

- брокер сообщений RabbitMQ-server устанавливается на одном узле с СУБД (в общем случае этот компонент может устанавливаться на отдельный узел, но в рамках настоящей процедуры данный вариант не рассматривается);

⚠ Если будет использоваться внешняя СУБД, нужно установить RabbitMQ-server на один из узлов с компонентами Termidesk или на отдельный узел.

- на всех узлах настроены статические IP-адреса;
- на всех узлах настроена синхронизация времени от единого источника.

Упрощенная схема отказоустойчивой установки представлена на рисунке (см. Рисунок 11).




Рисунок 11 – Отказоустойчивая схема установки Termidesk

Перечень обозначенных компонентов приведен в таблице (см. Таблица 2).

⚠ Все примеры IP-адресов и FQDN должны быть заменены на актуальные, соответствующие схеме адресации, принятой в инфраструктуре предприятия. Следует учесть, что в примерах конфигурационных файлов и запросах также используются IP-адреса и FQDN из таблицы, в рабочей конфигурации их следует изменить на актуальные.

Таблица 2 – Перечень компонентов для отказоустойчивой установки

Обозначение на схеме	Установленные на узел компоненты	FQDN узла	IP-адрес
Сервер Termidesk 1	Основной узел (master). Установлен с компонентами: <ul style="list-style-type: none"> ▪ «Универсальный диспетчер» (служба termidesk-vdi); ▪ «Шлюз» (служба termidesk-gateway) При установке «Универсального диспетчера» необходимо выбрать роль «Портал администратора» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора. В общем случае может использоваться и/или роль «Портал пользователя»	disp1.termidesk.local	192.0.2.2 192.0.2.1 (виртуальный IP-адрес)
Сервер Termidesk 2	Резервный узел (slave). Установлен с компонентами: <ul style="list-style-type: none"> ▪ «Универсальный диспетчер» (служба termidesk-vdi); ▪ «Шлюз» (служба termidesk-gateway). При установке «Универсального диспетчера» необходимо выбрать роль «Портал администратора» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора. В общем случае может использоваться и/или роль «Портал пользователя»	disp2.termidesk.local	192.0.2.3 192.0.2.1 (виртуальный IP-адрес)
СУБД PostgreSQL	Установлены СУБД PostgreSQL и RabbitMQ-server (обе службы на одном узле)	db.termidesk.local	192.0.2.4

i К виртуальному IP-адресу подключается программный клиент. Этот IP-адрес назначается в настройках VRRP и одинаков для обоих узлов Termidesk.

Отказоустойчивая установка проводится в следующей последовательности:

- 1) устанавливается узел с компонентами СУБД и RabbitMQ-server (обе службы на одном узле). Выполняется настройка СУБД;
- 2) устанавливается основной узел Termidesk с компонентом «Универсальный диспетчер» (при установке выбирается роль «Портал администратора»), на этот же узел устанавливается «Шлюз» из пакета termidesk-gateway;
- 3) с основного узла Termidesk на резервные копируется каталог /etc/opt/termidesk-vdi вместе с его содержимым;
- 4) устанавливаются резервные узлы Termidesk;
- 5) проверяется работоспособность узлов Termidesk;
- 6) выполняется настройка узлов в режиме высокой доступности.

4.4.2 . Установка и настройка СУБД Postgres-11

Процесс установки СУБД Postgres-11 и брокера сообщений RabbitMQ-server не отличается от процесса, описанного в разделе **Подготовка среды функционирования**).

Для завершения настройки RabbitMQ-server нужно:

- отредактировать файл `rabbitmq-env.conf`, приведя его к виду:

```

1  # Defaults to rabbit. This can be useful if you want to run more than one node
2  # per machine - RABBITMQ_NODENAME should be unique per erlang-node-and-machine
3  # combination. See the clustering on a single machine guide for details:
4  # http://www.rabbitmq.com/clustering.html#single-machine
5  #NODENAME=rabbit
6
7  # By default RabbitMQ will bind to all interfaces, on IPv4 and IPv6 if
8  # available. Set this if you only want to bind to one network interface or#
9  # address family.
10 NODE_IP_ADDRESS=0.0.0.0
11 # Defaults to 5672.
12 NODE_PORT=5672
    
```

- сохранить файл и перезапустить службу `rabbitmq-server`:

```

:~$ sudo systemctl restart rabbitmq-server
    
```

Сервис СУБД должен быть настроен таким образом, чтобы он мог принимать подключения с узлов Termidesk, для этого нужно:

- отредактировать файл `/etc/postgresql/11/main/postgresql.conf`: в разделе `CONNECTIONS AND AUTHENTICATION` изменить строку `listen_addresses`, заменив `localhost` на «*».

Пример:

```

1  #-----
2  # CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
3  #-----
4  # - Connection Settings -
5  listen_addresses = '*' # what IP address(es) to listen on;
6  # comma-separated list of addresses;
7  # defaults to 'localhost'; use '*' for all
8  # (change requires restart)
9  port = 5432 # (change requires restart)
    
```

- затем отредактировать файл `/etc/postgresql/11/main/pg_hba.conf`: в разделе `#IPv4 local connections` в столбце `ADDRESS` текущее значение нужно изменить на `all`. Пример:

```

1  # TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
2  # "local" is for Unix domain socket connections only
3  local all all peer
4  # IPv4 local connections:
5  host all all all md5
    
```

```

6 # IPv6 local connections:
7 host all all ::1/128 md5
8 # Allow replication connections from localhost, by a user with the
9 # replication privilege.
10 local replication all peer
11 host replication all 127.0.0.1/32 md5
12 host replication all ::1/128 md5
    
```

- сохранить файлы и перезапустить службу postgresql:

```

:~$ sudo systemctl restart postgresql
    
```

4.4.3 . Установка основного узла Termidesk

Процесс установки основного узла Termidesk аналогичен комплексной установке Termidesk, за исключением выбора только роли «Портал администратора». Компонент «Шлюз» устанавливается на этот же узел из пакета termidesk-gateway.

После установки необходимо:

- скорректировать файл конфигурации веб-сервера /etc/apache2/apache2.conf. Для этого нужно найти и раскомментировать строку с параметром AstraMode, далее присвоить данному параметру значение off, точно соблюдая отступы и пробелы в файле:

```


1 # Astra security mode
2 #
3 AstraMode off
    
```

- запустить службу termidesk-taskman, не добавляя ее в раздел автоматической загрузки:

```

:~$ sudo systemctl start termidesk-taskman
    
```

4.4.4 . Перенос каталога с конфигурационными файлами и ключами

 Настройки основного узла Termidesk используются как эталонные для остальных узлов Termidesk.

После установки основного узла Termidesk нужно передать каталоги /etc/opt/termidesk-vdi и /etc/termidesk/ на остальные узлы Termidesk:

```

:~$ sudo scp -r /etc/opt/termidesk-vdi localuser@ipaddr_or_fqdn_host:/home/user/
:~$ sudo scp -r /etc/termidesk localuser@ipaddr_or_fqdn_host:/home/user/
    
```

где:

-r - ключ для рекурсивной (со вложенными каталогами) передачи;

localuser - имя пользователя целевого узла;

ipaddr_or_fqdn_host - IP-адрес или FQDN целевого узла;

/home/user - путь, куда будет скопирован каталог.

Перед началом установки остальных узлов необходимо переместить скопированные ранее каталоги:

```

:~$ sudo mv /home/user/termidesk-vdi /etc/opt/
:~$ sudo mv /home/user/termidesk /etc/
    
```

4.4.5 . Установка резервных узлов Termidesk

Процесс установки резервных узлов Termidesk аналогичен установке основного узла, но в диалоге подключения к СУБД и заполнения информации о подключении к RabbitMQ-server не нужно. Действия после установки также аналогичны действиям, выполняемым на основном узле.

4.4.6 . Проверка работоспособности узлов Termidesk

После установки нужно убедиться, что на основном и резервных узлах Termidesk правильно запущены службы, для этого выполнить команду на каждом узле:

```

:~$ sudo systemctl -a | grep termidesk
    
```

На основном узле вывод команды должен отображать, что активны и загружены все службы Termidesk, пример вывода:

```

1 admin@disp1.termidesk.local:~$ sudo systemctl -a | grep termidesk
2 termidesk-taskman.service loaded active running Termidesk-VDI Taskman daemon
3 termidesk-vdi.service loaded active running Termidesk-VDI daemon
4 termidesk-gateway.service loaded active running Termidesk-Gateway daemon
    
```

На резервных узлах вывод команды должен отображать, что активны и загружены только службы termidesk-vdi и termidesk-gateway, пример вывода:

```

1 admin@disp1.termidesk.local:~$ sudo systemctl -a | grep termidesk
2 termidesk-taskman.service inactive dead Termidesk-VDI Taskman daemon
3 termidesk-vdi.service loaded active running Termidesk-VDI daemon
4 termidesk-gateway.service loaded active running Termidesk-Gateway daemon
    
```

Затем необходимо проверить доступность резервных узлов по протоколу HTTPS, выполнив в веб-браузере переход по адресу `https://disp2.termidesk.local` или `https://192.0.2.3`. Убедиться, что отобразилась страница входа в Termidesk.

4.4.7 . Настройка узлов в режиме высокой доступности

Действия по настройке узлов будут идентичными приведенным в подразделе **Настройка «Менеджера рабочего места» в режиме высокой доступности** документа СЛЕТ.10001-02 90 02 «Руководство администратора. Настройка программного комплекса» за исключением файла `/etc/keepalived/keepalived.conf`.

Файл `/etc/keepalived/keepalived.conf` должен быть приведен к виду (по очереди на каждом из узлов):

⚠ Значения параметров в файле `keepalived.conf` приведены в качестве примера. Значения должны быть заменены на актуальные, соответствующие схеме адресации, принятой в инфраструктуре предприятия.

Параметры, явно подлежащие изменению, отмечены комментарием «# НУЖНО УКАЗАТЬ».

```

1  global_defs {
2
3      router_id disp1.termidesk.local # НУЖНО УКАЗАТЬ: hostname хоста
4      script_user user # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо user -> пользователь, от имени которого
запускается keepalived
5      enable_script_security
6  }
7
8  vrrp_script check_httpd {
9      script "/usr/bin/pgrep apache" # path of the script to execute
10     interval 1 # seconds between script invocations, default 1 second
11     timeout 3 # seconds after which script is considered to have failed
12     #weight <INTEGER:-254..254> # adjust priority by this weight, default 0
13     rise 1 # required number of successes for OK transition
14     fall 2 # required number of successes for KO transition
15     #user USERNAME [GROUPNAME] # user/group names to run script under
16     init_fail # assume script initially is in failed state
17 }
18
19 # Для каждого виртуального IPv4-адреса создается свой экземпляр vrrp_instance
20 vrrp_instance termidesk-taskman {
21     notify /etc/keepalived/notify.sh
22
23     # Initial state, MASTER|BACKUP
24     # As soon as the other machine(s) come up,
25     # an election will be held and the machine
26     # with the highest priority will become MASTER.
27     # So the entry here doesn't matter a whole lot.
28     state BACKUP
29
30     # interface for inside_network, bound by vrrp
31     # НУЖНО УКАЗАТЬ: eth0 -> интерфейс, смотрящий в Интернет
32     interface eth0
33
34     # arbitrary unique number from 0 to 255
35     # used to differentiate multiple instances of vrrpd
36     # running on the same NIC (and hence same socket).
37     # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 2 -> номер экземпляра vrrp_instance
38     virtual_router_id 2
39
40     # for electing MASTER, highest priority wins.
41     # to be MASTER, make this 50 more than on other machines.
42     # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 128 -> приоритет экземпляра vrrp_instance
43     priority 128
44
45     preempt_delay 5 # Seconds

```

```

46
47     # VRRP Advert interval in seconds (e.g. 0.92) (use default)
48     advert_int 1
49
50     # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 192.0.2.1 -> IPv4-адрес интерфейса, смотрящего в
Интернет
51     unicast_src_ip 192.0.2.1
52
53     authentication {
54         auth_type PASS
55         # НУЖНО УКАЗАТЬ: ksedimret -> заменить на безопасный пароль
56         auth_pass ksedimret
57     }
58
59     virtual_ipaddress {
60         # В этой секции происходит назначение IP-алиаса
61         # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 192.0.2.1/24 -> виртуальный IPv4-адрес и сетевой
префикс с интерфейса, смотрящего в Интернет
62         # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо eth0 -> интерфейс, смотрящий в Интернет
63         # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо eth0:106 -> интерфейс, смотрящий в Интернет:4-й
октет виртуального IPv4-адреса
64         192.0.2.1/24 dev eth0 label eth0:106
65     }
66
67     track_script {
68         check_httpd
69     }
70 }
71
72 vrrp_instance termidesk-vdi {
73     notify /etc/keepalived/notify.sh
74
75     # Initial state, MASTER|BACKUP
76     # As soon as the other machine(s) come up,
77     # an election will be held and the machine
78     # with the highest priority will become MASTER.
79     # So the entry here doesn't matter a whole lot.
80     state BACKUP
81
82     # interface for inside_network, bound by vrrp
83     # НУЖНО УКАЗАТЬ: eth0 -> интерфейс, смотрящий в Интернет
84     interface eth0
85
86     # arbitrary unique number from 0 to 255
87     # used to differentiate multiple instances of vrrpd
88     # running on the same NIC (and hence same socket).
89     # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 107 -> номер экземпляра vrrp_instance
90     virtual_router_id 107
91
92     # for electing MASTER, highest priority wins.
93     # to be MASTER, make this 50 more than on other machines.
94     # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 128 -> приоритет экземпляра vrrp_instance
95     priority 128
96
97     preempt_delay 5 # Seconds

```

```

98
99     # VRRP Advert interval in seconds (e.g. 0.92) (use default)
100     advert_int 1
101
102     # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 192.0.2.3 -> IPv4-адрес интерфейса, смотрящего в
Интернет
103     unicast_src_ip 192.0.2.3
104
105     authentication {
106         auth_type PASS
107         # НУЖНО УКАЗАТЬ: ksedimret -> заменить на безопасный пароль
108         auth_pass ksedimret
109     }
110
111     virtual_ipaddress {
112         # В этой секции происходит назначение IP-алиаса
113         # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 192.0.2.1/24 -> виртуальный IPv4-адрес и сетевой
префикс с интерфейса, смотрящего в Интернет
114         # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо eth0 -> интерфейс, смотрящий в Интернет
115         # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо eth0:107 -> интерфейс, смотрящий в Интернет:4-й
октет виртуального IPv4-адреса
116         192.0.2.1/24 dev eth0 label eth0:107
117     }
118
119     track_script {
120         check_httpd
121     }
122 }
123
124 vrrp_instance termidesk-gateway {
125     notify /etc/keepalived/notify.sh
126
127     # Initial state, MASTER|BACKUP
128     # As soon as the other machine(s) come up,
129     # an election will be held and the machine
130     # with the highest priority will become MASTER.
131     # So the entry here doesn't matter a whole lot.
132     state BACKUP
133
134     # interface for inside_network, bound by vrrp
135     # НУЖНО УКАЗАТЬ: eth0 -> интерфейс, смотрящий в Интернет
136     interface eth0
137
138     # arbitrary unique number from 0 to 255
139     # used to differentiate multiple instances of vrrpd
140     # running on the same NIC (and hence same socket).
141     # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 108 -> номер экземпляра vrrp_instance
142     virtual_router_id 108
143
144     # for electing MASTER, highest priority wins.
145     # to be MASTER, make this 50 more than on other machines.
146     # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 64 -> приоритет экземпляра vrrp_instance
147     priority 64
148
149     preempt_delay 5 # Seconds

```

```

150
151     # VRRP Advert interval in seconds (e.g. 0.92) (use default)
152     advert_int 1
153
154     # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 192.0.2.2 -> IPv4-адрес интерфейса, смотрящего в
Интернет
155     unicast_src_ip 192.0.2.2
156
157     authentication {
158         auth_type PASS
159         # НУЖНО УКАЗАТЬ: ksedimret -> заменить на безопасный пароль
160         auth_pass ksedimret
161     }
162
163     virtual_ipaddress {
164         # В этой секции происходит назначение IP-алиаса
165         # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо 192.0.2.1/24 -> виртуальный IPv4-адрес и сетевой
префикс с интерфейса, смотрящего в Интернет
166         # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо eth0 -> интерфейс, смотрящий в Интернет
167         # НУЖНО УКАЗАТЬ: вместо eth0:108 -> интерфейс, смотрящий в Интернет:4-й
октет виртуального IPv4-адреса
168         192.0.2.1/24 dev eth0 label eth0:108
169     }
170
171     track_script {
172         check_httpd
173     }
174 }
    
```

4.5 . Установка программного комплекса в режиме замкнутой программной среды

Замкнутая программная среда (ЗПС) является средством повышения безопасности ОС путем контроля целостности (неизменности) файлов. Механизм контроля реализован в виде невыгружаемого модуля ядра ОС Astra Linux Special Edition 1.7 (модуль `digsig_verif`), выполняющего проверку электронной цифровой подписи файлов (ЭЦП).

Для установки Termidesk при включенном в ОС режиме ЗПС необходимо предварительно установить пакет `termidesk-digsig-keys`, выполнив следующее:

- подключить репозиторий Termidesk или получить отдельный пакет `termidesk-digsig-keys` из репозитория;
- выполнить установку с использованием репозитория:

```

:~$ sudo apt -y install termidesk-digsig-keys
    
```

- либо выполнить установку из deb-пакета:

```

:~$ sudo apt install -y /home/user/termidesk-digsig-keys-XXXXXX_amd64.deb
    
```

где:

-y - ключ для пропуска подтверждения установки;
 /home/user/termidesk-digsig-keys-XXXXXX_amd64.deb - расположение пакета termidesk-digsig-keys-XXXXXX_amd64.deb.

- перезагрузить ОС:

```


:~$ sudo reboot
    
```

- выполнить установку Termidesk в нужной конфигурации (комплексная или распределенная).

Для ЗПС может быть выполнена активация режима проверки встроенной ЭЦП в расширенных атрибутах (DIGSIG_ATTR_MODE). В этом случае потребуется подписать файлы, которые будут проходить проверку, на имеющихся в организации ключах. Информация о процессе подписи и активации механизма проверки встроенной ЭЦП в расширенных атрибутах приведена в документе РУСБ.10015-01 97 01-1 «Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». Руководство по КСЗ. Часть 1» и в справочном центре Astra Linux: <https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=41190634>.

4.6 . Проверка работоспособности после установки

Termidesk является работоспособным, если в результате перехода в веб-браузере по адресу <https://localhost/> или <https://127.0.0.1/> отобразилась страница входа (см. Рисунок 12) в Termidesk. Если страница сразу не отобразилась, следует подождать 10-15 секунд и обновить ее. Указанные адреса используются в случае локальной установки. Если Termidesk установлен на сервере, отличном от узла, на котором происходит проверка, необходимо вместо значений localhost или 127.0.0.1 использовать IP-адрес сервера Termidesk.

 Начиная с версии 4.2 по умолчанию включено перенаправление на протокол HTTPS при доступе к Termidesk. При необходимости использования незащищенного протокола HTTP администратор должен изменить файл /etc/apache2/sites-available/termidesk.conf




Рисунок 12 – Начальная веб-страница Termidesk

По умолчанию после установки вход в интерфейс управления Termidesk доступен только авторизованному пользователю ОС с ролью «Администратор». Пользователь ОС должен быть членом группы `astra-admin` (1001). Для входа в интерфейс управления в полях «Логин» и «Пароль» необходимо указать идентификатор пользователя ОС и его пароль соответственно, а затем нажать экранную кнопку **[Войти]**.

Проверка добавления ключа от репозитория производителя в ОС выполняется командой:

```
~$ apt-key list
```

Проверка состояния компонентов выполняется командами:

```
1  :~$ systemctl status termidesk-vdi.service
2  :~$ systemctl status termidesk-taskman.service
```

Строка «Active» отображает состояние сервиса, где статус «active (running)» свидетельствует об успешном запуске Termidesk.

5. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

5.1. Комплексное обновление Termidesk

Комплексное обновление подразумевает, что компоненты «Универсальный диспетчер», «Шлюз», «Менеджер рабочих мест» установлены на одном узле.

❗ Если в более ранних версиях Termidesk для фондов ВРМ использовался шаблон «Связанный клон ВМ ПК СВ «БРЕСТ» (non-qcow2)», то при обновлении на новую версию все фонды ВРМ на основе этого шаблона **будут удалены** без дополнительных предупреждений и подтверждений. Перед обновлением на новую версию Termidesk необходимо перевести пользователей на новые фонды ВРМ с шаблоном «Полный клон ВМ ПК СВ «БРЕСТ».

❗ Обновление Termidesk должно осуществляться операцией установки поверх предыдущей версии. В противном случае, если ранее Termidesk был удален без удаления БД, при повторной установке может возникнуть ряд ошибок.

⚠ Если после удаления Termidesk (удаление БД при этом не производилось) возникла необходимость повторной установки программного комплекса, то после инсталляции может понадобиться снова ввести данные для доступа (пароль, токен доступа) в поставщике ресурсов.

⚠ При необходимости понижения версии Termidesk до 4.0 необходимо удалить и пересоздать БД.

⚠ Если в файлы конфигурации и запуска Termidesk вручную были внесены какие-либо изменения, то эти изменения при обновлении не сохраняются.

Перед любым обновлением Termidesk рекомендуется выполнить резервное копирование БД:

```
1 :$ pg_dump -d <наименование БД> -h <IP-адрес_хоста> -p <порт> -U <пользователь> -W >
   <имя_файла_для_сохранения_БД.sql>
```

где:

-d <наименование БД> - имя БД. При стандартных настройках используется имя termidesk;
 -h <IP-адрес_хоста> - IP-адрес узла, где расположена БД. Если БД устанавливалась локально, нужно указать localhost;

-p <порт> - порт для подключения к БД. При стандартных настройках используется 5432;

-U <пользователь> - имя пользователя для подключения. При стандартных настройках используется имя termidesk;

-W - запрос пароля для подключения к БД. При стандартных настройках при появлении запроса нужно указать ksedimret;

<имя_файла_для_сохранения_БД.sql> - имя и формат файла (sql) для сохранения БД.

Для комплексного обновления Termidesk нужно:

- остановить службы Termidesk:

```
:$ sudo systemctl stop termidesk-vdi termidesk-wsproxy termidesk-taskman termidesk-celery-beat termidesk-celery-worker
```

- удалить кеш файла ответов debconf командами:

```
1  :$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat
2  :$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat-old
```

где:

-f - ключ игнорирования несуществующих файлов;

- подключить репозиторий Termidesk (см. подраздел **Получение пакетов установки**);
- выполнить обновление:

```
:$ sudo apt install -y termidesk-vdi
```

где:

-y - ключ для пропуска подтверждения установки.

- в диалогах ввода параметров подключения к СУБД и RabbitMQ-server нужно нажать экранную кнопку **[ОК]**;

⚠ Диалог настройки подключений к серверам RabbitMQ-server отображается в том случае, если ранее они не были заданы.

- в диалоге выбора ролей Termidesk нужно нажать экранную кнопку **[ОК]**.

⚠ Диалог выбора ролей отображается в том случае, если ранее они не были заданы.

⚠ Начиная с версии Termidesk 4.1 изменена политика лицензирования программного комплекса.

Лицензии ограничены доступными поставщиками ресурсов и протоколами доставки. Все ранее выпущенные лицензии считаются неограниченными.

При активации лицензии с ограничениями, все объекты, связанные с нелицензированными поставщиками или протоколами, будут недоступны.

Если нужно выполнить обновление без подключения репозитория (при наличии deb-пакета) следует выполнить команду:


```
:$ sudo apt install -y <путь к deb-пакету termidesk-vdi>
```

В случае, если при обновлении появляется сообщение о неразрешенных зависимостях, следует выполнить команду:

```
:$ sudo apt install -f
```

где:

-f - ключ, указывающий, что нужно исправить сломанные зависимости пакетов.

После завершения обновления нужно:

- проверить состояние служб Termidesk:

```
:$ sudo systemctl -a | grep termidesk
```

где:

-a - ключ для вывода списка служб;

grep - утилита для поиска текста в выводе предыдущей команды.

- проверить доступность веб-интерфейса Termidesk (см. подраздел **Проверка работоспособности после установки**).

5.2 . Обновление для распределенной конфигурации установки

5.2.1 . Общая концепция обновления

Обновление Termidesk, установленного в распределенной отказоустойчивой конфигурации, выполняется в следующей последовательности:

⚠ Приведенная здесь процедура обновления предполагает, что используются узлы с компонентом «Шлюз» termidesk-gateway.

Шаги 1-5 относятся к обновлению узлов «Шлюза» Termidesk (служба termidesk-gateway).

Шаги 8-13 относятся к обновлению узлов «Универсального диспетчера» Termidesk (служба termidesk-vdi).

Шаги 14-21 относятся к обновлению узлов «Менеджера рабочих мест» Termidesk (службы termidesk-taskman, termidesk-celery-beat, termidesk-celery-worker).

⚠ Начиная с Termidesk версии 5.0 изменен способ работы и хранения политик фонда BPM. Во время обновления распределенной или отказоустойчивой конфигурации установки с Termidesk версии 4.X на версию 5.X изменение политик нужно проводить после обновления на новую версию всех узлов Termidesk.

Шаг 1. На балансировщике нагрузки, отвечающем за распределение подключений к «Шлюзам», из списка балансировки исключается «Шлюз», подлежащий обновлению (за раз - только **ОДИН**).

- Шаг 2. Действия **Шага 1** повторяются для каждого существующего балансировщика.
- Шаг 3. Обновляется указанный на **Шаге 1** «Шлюз».
- Шаг 4. Выбирается следующий «Шлюз», подлежащий обновлению, для него выполняются **Шаги 1-3**.
- Шаг 5. По завершении обновления **ВСЕХ** «Шлюзов» список балансировки восстанавливается до исходного.
- Шаг 6. На сервер с СУБД, либо на отдельно выделенный сервер, устанавливается и настраивается компонент RabbitMQ-server в случае, если ранее RabbitMQ-server не был установлен.
- Шаг 7. Создается резервная копия RSA-ключей, расположенных в каталоге /etc/opt/termidesk-vdi/wsproxy/.
- Шаг 8. На балансировщике нагрузки, отвечающем за распределение подключений к «Универсальным диспетчерам», из списка балансировки (конфигурации nginx) исключается «Универсальный диспетчер», подлежащий обновлению (за раз - только **ОДИН**).
- Шаг 9. Действия **Шага 8** повторяются для каждого существующего балансировщика.
- Шаг 10. Обновляется указанный на **Шаге 8** «Универсальный диспетчер».
- Шаг 11. На обновленном «Универсальном диспетчере» восстанавливаются RSA-ключи из резервных копий, созданных на **Шаге 7**. Узел перезагружается.
- Шаг 12. Выбирается следующий «Универсальный диспетчер», подлежащий обновлению, для него выполняются **Шаги 8-11**.
- Шаг 13. По завершении обновления **ВСЕХ** «Универсальных диспетчеров» список балансировки восстанавливается до исходного. Проверяется доступность графического интерфейса Termidesk сначала обращением на IP-адрес каждого из «Универсальных диспетчеров», затем обращением на IP-адрес балансировщика нагрузки.
- Шаг 14. На узлах с установленным «Менеджером рабочих мест», который работает в отказоустойчивой конфигурации в режиме «SLAVE», должен быть выполнен останов служб keepalived.
- Шаг 15. Обновляется выбранный «Менеджер рабочих мест». Выполняется запуск служб.
- Шаг 16. На обновленном «Менеджере рабочих мест» восстанавливаются RSA-ключи из резервной копии, созданной на **Шаге 7**. Узел перезагружается.
- Шаг 17. Выполняется запуск служб keepalived.
- Шаг 18. На узле с установленным «Менеджером рабочих мест», который работает в отказоустойчивой конфигурации в режиме «MASTER», должен быть выполнен останов служб keepalived.
- Шаг 19. Обновляется выбранный «Менеджер рабочих мест». Выполняется запуск служб.
- Шаг 20. На обновленном «Менеджере рабочих мест» восстанавливаются RSA-ключи из резервной копии, созданной на **Шаге 7**. Узел перезагружается.

Шаг 21. Выполняется запуск службы keeplived.

⚠ Если в файлы конфигурации и запуска Termidesk (/lib/systemd/system/termidesk-*) вручную были внесены какие-либо изменения, то необходимо выполнить резервное копирование данных файлов, поскольку эти изменения при обновлении сбрасываются до значений по умолчанию.

⚠ Начиная с версии 4.0 конфигурация Termidesk сведена в единый файл /etc/opt/termidesk-vdi/termidesk.conf.

В случае, если предыдущая версия Termidesk была установлена на ОС Astra Linux Special Edition 1.6 или Astra Linux Common Edition, то потребуется переустановка ОС и Termidesk.

Тогда для сохранения существующей БД нужно:

- выполнить экспорт БД из Termidesk предыдущей версии;
- выполнить резервное копирование файлов конфигурации и запуска Termidesk (/lib/systemd/system/termidesk-*, /etc/opt/termidesk-vdi/wsproxy/*);
- выполнить установку ОС Astra Linux Special Edition 1.7;
- выполнить установку и настройку RabbitMQ-server согласно подразделам **Установка брокера сообщений RabbitMQ-server** и **Настройка брокера сообщений RabbitMQ-server**;
- выполнить установку и настройку СУБД PostgreSQL-11 согласно подразделам **Установка СУБД Posrgres-11** и **Настройка СУБД Posrgres-11**;
- выполнить импорт ранее сохраненной БД;
- выполнить установку Termidesk согласно подразделу **Распределенная установка программного комплекса**.

5.2.2 . Шаг 1: редактирование конфигурации балансировщика нагрузки для «Шлюзов»

На балансировщике нагрузки нужно открыть и отредактировать файл /etc/nginx/sites-available/sampldomain.ru.conf.

В данном конфигурационном файле следует найти директиву daas-upstream-ws с перечислением списка «Шлюзов», выбрать первый по списку, закомментировать его и сохранить файл.

Пример для списка балансировки:

⚠ Здесь и далее примеры IP-адресов приведены в соответствии с RFC 5737. Указанные IP-адреса должны быть заменены на актуальные, используемые согласно схеме адресации, принятой в инфраструктуре предприятия.

```

1 upstream daas-upstream-ws {
2     least_conn;

```

```

3     server 192.0.2.30;
4     server 192.0.2.31;
5     server 192.0.2.32;
6
7     }
```

Для исключения первого по списку «Шлюза» файл приводится к виду:

```

1     upstream daas-upstream-ws {
2         least_conn;
3         # server 192.0.2.30;
4         server 192.0.2.31;
5         server 192.0.2.32;
6
7     }
```

После изменения файла нужно перезапустить веб-сервер:

```

:~$ sudo systemctl restart nginx
```

5.2.3 . Шаг 2: редактирование конфигурации остальных балансировщиков нагрузки для «Шлюзов»

На всех существующих балансировщиках нагрузки выполнить Шаг 1 (see page 51).

5.2.4 . Шаги 3-4: обновление «Шлюзов»

Процедура обновления проводится с помощью установки новой версии «Шлюза» Termidesk поверх уже имеющейся.

После завершения установки необходимо убедиться, что в файле `/etc/termidesk/termidesk-gateway.conf` параметр `wsServerIP` приведен к следующему виду:

```
wsServerIP=0.0.0.0
```

5.2.5 . Шаг 5: восстановление конфигурации балансировщика нагрузки для «Шлюзов»

По завершении обновления **ВСЕХ** «Шлюзов» список балансировки на **ВСЕХ** балансировщиках восстанавливается до исходного.

Ранее закомментированные строки нужно раскомментировать, затем выполнить перезагрузку службы `nginx` на каждом балансировщике:

```

:~$ sudo systemctl restart nginx
```

5.2.6 . Шаг 6: установка и настройка RabbitMQ-server

Шаг выполняется в соответствии с подразделами **Установка RabbitMQ-server** и **Настройка RabbitMQ-server** при отсутствии ранее установленного RabbitMQ-server.

5.2.7 . Шаг 7: резервное копирование RSA-ключей

Выполнить резервное копирование RSA-ключей с одного из узлов «Универсального диспетчера». Резервные копии ключей можно скопировать, например, на другой сетевой узел командой:

```

:~$ sudo scp -r /etc/opt/termidesk-vdi/wsproxy localuser@ipaddr_or_fqdn_host:/home/
localuser/
    
```

где:

-r - ключ для рекурсивной (со вложенными каталогами) передачи;

localuser - имя пользователя целевого узла;

ipaddr_or_fqdn_host - IP-адрес или FQDN целевого узла;

/home/user - путь, куда будет скопирован каталог.

5.2.8 . Шаг 8: редактирование конфигурации балансировщика нагрузки для «Универсальных диспетчеров»

На балансировщике нагрузки нужно открыть и отредактировать файл `/etc/nginx/sites-available/sampldomain.ru.conf`.

В данном конфигурационном файле следует найти директиву `daas-upstream-nodes` с перечислением списка «Универсальных диспетчеров», выбрать первый по списку, закомментировать его и сохранить файл.

После изменения файла нужно перезапустить веб-сервер:

```

:~$ sudo systemctl restart nginx
    
```

5.2.9 . Шаг 9: редактирование конфигурации остальных балансировщиков нагрузки для «Универсальных диспетчеров»

На всех существующих балансировщиках нагрузки выполнить Шаг 8 (see page 53).

5.2.10 . Шаг 10: обновление «Универсального диспетчера»

Процедура обновления проводится с помощью установки новой версии поверх уже имеющейся и не отличается от процесса, описанного в пункте **Неавтоматизированная установка Termidesk**. При установке «Универсального диспетчера» Termidesk необходимо выбрать роль «Портал администратора» или «Портал пользователя» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора.

 **Корректировка файла `/etc/apache2/apache2.conf` при обновлении не производится.**

Перед запуском процедуры обновления нужно:

- остановить службу Termidesk:

```

:~$ sudo systemctl stop termidesk-vdi
    
```

- удалить кеш файла ответов debconf командами:

```

1  :~$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat
2  :~$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat-old
    
```

где:

-f - ключ игнорирования несуществующих файлов.

5.2.11 . Шаг 11: восстановление RSA ключей из резервной копии для «Универсального диспетчера»

Выполнить копирование сохраненных на Шаге 7 (see page 53) RSA ключей на узел с обновленным «Универсальным диспетчером».

Затем перезагрузить узел:

```

:~$ sudo reboot
    
```

После загрузки узла проверить состояние служб:

```

:~$ sudo systemctl -a | grep termidesk
    
```

где:

-a - ключ для вывода списка служб;

grep - утилита для поиска текста в выводе предыдущей команды.

Проверить доступность портала Termidesk через веб-браузер.

5.2.12 . Шаг 12: обновление следующего по списку «Универсального диспетчера»

Необходимо выполнить действия **Шагов 8-11** для следующего по списку «Универсального диспетчера».

При выполнении Шага 8 (see page 53) ранее закомментированный элемент остается в том же состоянии, дополнительно нужно закомментировать строку со следующим элементом.

5.2.13 . Шаг 13: восстановление конфигурации балансировщика нагрузки для «Универсальных диспетчеров»

По завершении обновления **ВСЕХ** «Универсальных диспетчеров» список балансировки на **ВСЕХ** балансировщиках восстанавливается до исходного.

Ранее закомментированные строки нужно раскомментировать, затем выполнить перезагрузку службы nginx на каждом балансировщике:

```

:~$ sudo systemctl restart nginx
    
```

Выполнить проверку доступности портала Termidesk через веб-браузер сначала обращением на IP-адрес каждого из «Универсальных диспетчеров», затем обращением на IP-адрес балансировщика нагрузки.

5.2.14 . Шаг 14: останов служб на «Менеджере рабочих мест»

На узлах с установленным «Менеджером рабочих мест», работающем в отказоустойчивой конфигурации в режиме «SLAVE», выполняется останов службы `keepalived` командой:

```
~$ sudo systemctl stop keepalived
```


5.2.15 . Шаг 15: обновление «Менеджеров рабочих мест»

Обновление «Менеджеров рабочих мест» по своей структуре не отличается от действий по обновлению «Универсальных диспетчеров», за исключением выбора устанавливаемой роли: при установке нужно выбрать роль «Менеджер рабочих мест» в диалоговом окне псевдографического интерфейса инсталлятора.

Перед запуском процедуры обновления нужно:

- остановить службы Termidesk:

```
~$ sudo systemctl stop termidesk-taskman termidesk-celery-beat termidesk-celery-worker
```

 При остановке службы на «Менеджере рабочих мест», находящемся в режиме «SLAVE», команда может выдать ошибку - это нормальное поведение.

- удалить кеш файла ответов `debconf` командами:

```
1 ~$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat
2 ~$ sudo rm -f /var/cache/debconf/config.dat-old
```

После установки нужно исключить службу `termidesk-taskman` из автоматического запуска:

```
~$ sudo systemctl disable termidesk-taskman
```

Исключение службы из автоматического запуска необходимо, поскольку управление ее состоянием производится скриптами режима высокой доступности.

На узле, выбранном в качестве `slave`, нужно не только исключить службу из автоматического запуска, но и остановить ее после обновления:

```
~$ sudo systemctl stop termidesk-taskman
```

5.2.16 . Шаг 16: восстановление RSA ключей на «Менеджере рабочих мест»

Выполнить копирование сохраненных на Шаге 7 (see page 53) RSA-ключей на узел с обновленным «Менеджером рабочих мест».

Затем перезагрузить узел:

```
:~$ sudo reboot
```

5.2.17 . Шаг 17: восстановление службы keepalived

Выполнить запуск службы keepalived командой:

```
:~$ sudo systemctl start keepalived
```

5.2.18 . Шаги 18-21: обновление основного «Менеджера рабочих мест»

Обновление осуществляется аналогично Шагам 14-17.

6. УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Для удаления Termidesk необходимо:

- если установка Termidesk была выполнена с использованием подключенного репозитория, ввести команду:

```
:~$ sudo aptitude purge -y termidesk-vdi
```

где:

-y - ключ для пропуска подтверждения удаления;

- если установка Termidesk была выполнена из deb-пакета без использования подключенного репозитория, ввести команду:

```
:~$ sudo dpkg -P termidesk-vdi
```

- после удаления Termidesk нужно очистить оставшиеся зависимости и конфигурации:

```
:~$ sudo aptitude purge ~c -y
```

Команда полностью удалит оставшиеся настройки и зависимости уже удаленных пакетов.

Для удаления БД и роли пользователя следует выполнить следующие действия, строго соблюдая их последовательность:

- переключиться на пользователя postgres (через пользователя root):

```
1 :~$ sudo -s
2 :/home/astra# su postgres
```

- запустить терминальный клиент СУБД:

```
:/home/astra$ psql
```

- используя интерактивный интерфейс терминального клиента СУБД, удалить БД:

```
postgres=# DROP DATABASE termidesk;
```

- удалить роль пользователя БД:

```
postgres=# DROP ROLE termidesk;
```

- выйти из интерактивного интерфейса терминального клиента СУБД:

```
postgres=# \q
```

- выйти из сеанса пользователя postgres командой:

```
~/home/astra$ exit
```

- удалить оставшийся каталог с файлами, содержащими переменные для подключения к БД, сертификат и ключ:

```
~$ sudo rm -R /etc/opt/termidesk-vdi
```

где:

-R - ключ для рекурсивного действия. Будут удалены все вложенные подкаталоги.

7. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

7.1. Получение лицензионного ключа

Для Termidesk предусмотрены следующие варианты лицензирования:

- Termidesk VDI (поддержка совместимых платформ виртуализации и серверов терминалов);
- Termidesk Terminal (поддержка только серверов терминалов для ОС Microsoft Windows (MS RDS/MS RDSH) и Astra Linux Special Edition (STAL)).

В рамках доступных вариантов лицензирования существует поддержка двух типов лицензий:

- по пользователям - лицензия привязывается к пользователю системы;
- по конкурентным соединениям - лицензия привязывается к количеству одновременных подключений пользователей через систему.

⚠ Начиная с версии Termidesk 4.1 изменена политика лицензирования программного комплекса.

Все ранее выпущенные лицензии считаются неограниченными.

При активации лицензии с ограничениями, все объекты, связанные с нелицензированными поставщиками ресурсов или протоколами доставки, будут недоступны.

Дистрибутив Termidesk распространяется с предустановленным лицензионным ключом, имеющим ограничение на 4 (четыре) одновременных подключения для ознакомительных целей. Дистрибутив предназначен для проведения испытания, ознакомления или демонстрации его функциональных возможностей. Дистрибутив для ознакомительных целей может предоставляться без заключения соответствующего договора на срок 90 (девяносто) календарных дней. Подробнее с условиями лицензионного соглашения с конечным пользователем можно ознакомиться на сайте компании: <https://termidesk.ru/eula.pdf>.

Для получения дополнительных лицензионных ключей с целью ознакомления необходимо перейти по ссылке <https://termidesk.ru/products/#request-key> и сформировать запрос, заполнив корректными данными следующие экранные поля:

- «Корпоративный email»;
- «Имя лица, запрашивающего лицензию»;
- «Системный UUID»;
- «Согласие на обработку персональных данных».

Информация о системном UUID располагается в графическом интерфейсе управления «Настройка - Лицензия - Система», пример показан на рисунке (см. Рисунок 13).

⚠ Для получения лицензионного ключа при распределенном варианте установки Termidesk, необходимо предоставить в запросе системные UUID всех узлов с компонентом «Универсальный диспетчер» и всех узлов с компонентом «Менеджер рабочих мест». Информацию о системном UUID в этом случае необходимо получить для каждого узла из файла `/sys/devices/virtual/dmi/id/product_uuid`, выполнив команду на нужном узле:

```
~$ sudo cat /sys/devices/virtual/dmi/id/product_uuid
```




Рисунок 13 – Расположение информации о системном UUID

По завершении заполнения полей нужно нажать экранную кнопку **[Отправить запрос ключа активации]**.

Для получения лицензионного ключа на приобретенное количество лицензий следует перейти по ссылке <https://termidesk.ru/products/#request-key> и сформировать запрос, заполнив корректными данными следующие экранные поля:

- «Корпоративный email»;
- «Имя лица, запрашивающего лицензию»;
- «Системный UUID»;
- «Согласие на обработку персональных данных».

7.2 . Ввод лицензии

Для добавления лицензионного ключа в Termidesk в графическом интерфейсе управления следует перейти «Настройки - Лицензия - Загрузка». Нажав экранную кнопку **[Выбрать]**, указать путь к файлу с лицензионным ключом (см. Рисунок 14), а затем нажать экранную кнопку **[Загрузить]**.




Рисунок 14 – Окно добавления файла с лицензией

7.3 . Проверка сведений о лицензии

Для просмотра информации об используемом лицензионном ключе следует перейти в графический интерфейс управления, выбрать «Настройки - Лицензия - Лицензия» и просмотреть сведения в следующих экранных полях:

- «Имя» – системное имя устройства, где функционирует Termidesk;
- «Организация» – наименование организации, для которой сформирован лицензионный ключ;
- «Email» – адрес электронной почты, указанный при запросе лицензионного ключа;
- «Конкурентные соединения» – максимально возможное количество одновременных соединений с ВРМ;
- «Доступные гостевые ОС» – варианты доступных для установленного вида лицензии гостевых ОС.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ

Термин	Определение
Балансировщик нагрузки	Самостоятельный компонент, отвечающий за распределение нагрузки на множество «Универсальных диспетчеров» и «Шлюзов»
Виртуальное рабочее место	Также: ВРМ. Гостевая ОС или ОС, установленная на выделенном компьютере, доступ к которой реализуется с помощью протокола удаленного доступа
Гостевая ОС	ОС, функционирующая на ВМ
Домен аутентификации	Способ проверки субъектов и их полномочий
Компонент «Менеджер рабочих мест»	Компонент Termidesk. Отделяемый компонент программного комплекса, отвечающий за взаимодействие с поставщиком ресурсов и управления жизненным циклом ВРМ, включая создание, настройку, запуск, отключение и удаление. Является обработчиком фоновых задач. Устанавливается из пакета termidesk-vdi. Наименование службы после установки: termidesk-taskman.service
Поставщик ресурсов	ОС, платформа виртуализации или терминальный сервер (MS RDS/STAL), предоставляющие вычислительные мощности, ресурсы хранения данных, а также сетевые ресурсы для размещения фондов ВРМ
Протокол доставки	Поддерживаемый в Termidesk протокол удаленного доступа к ВРМ
Компонент «Сессионный агент»	Компонент Termidesk. Устанавливается на сервер терминалов (MS RDS/STAL), активирует возможность множественного доступа пользователей к удаленным рабочим столам и приложениям
Компонент «Универсальный диспетчер»	Компонент Termidesk. Отделяемый компонент программного комплекса, отвечающий за идентификацию пользователей, назначение им ВРМ и контроля доставки ВРМ. Устанавливается из пакета termidesk-vdi. Наименование службы после установки: termidesk-vdi.service
Фонд рабочих мест	Также: фонд ВРМ. Совокупность подготовленных ВРМ для доставки по одному или нескольким протоколам удаленного доступа в зависимости от полномочий пользователей
Шаблон рабочего места	Также: шаблон ВРМ. Параметры конфигурации базового ВРМ для использования в фонде ВРМ
Компонент «Шлюз»	Компонент Termidesk. Самостоятельный компонент, отвечающий за туннелирование протоколов доставки, использующих транспортный протокол TCP. В более старой реализации устанавливается из пакета termidesk-vdi. Наименование службы после установки: termidesk-wsproxy.service. В новой реализации устанавливается из пакета termidesk-gateway, поддержка старой реализации удалена, начиная с Termidesk версии 5.0. Наименование службы после установки: termidesk-gateway.service.
Компонент «Сервер терминалов Astra Linux»	Компонент Termidesk. Также: STAL. Обеспечивает подключение пользовательских рабочих станций к ВРМ с ОС Astra Linux Special Edition через сеанс удаленного терминала
Портал администратора	Предоставляет веб-интерфейс для управления Termidesk и интерфейс swagger для доступа к ограниченному списку модулей документации по командам REST API («auth», «discover», «health», «agent», «webui»).

Термин	Определение
Портал пользователя	Предоставляет пользовательский веб-интерфейс Termidesk (без доступа к функциям управления) и интерфейс swagger для доступа к ограниченному списку модулей документации по командам REST API
Портал универсальный	Предоставляет функции обоих вариантов - и «Портала администратора», и «Портала пользователя». При этом активируется доступ ко всем модулям документации по командам REST API, предоставляемым интерфейсом swagger
Ключ	Применяется в контексте файла, не опции в команде. Последовательность псевдослучайных чисел, сгенерированная особым образом
Сертификат	Артефакт, содержащий информацию о владельце ключа и подтверждающий принадлежность ключа владельцу

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Сокращение	Пояснение
БД	База данных
ВМ	Виртуальная машина
ВРМ	Виртуальное рабочее место
ЗПС	Замкнутая программная среда
КД	Контроллер домена
ОС	Операционная система
ПК СВ Брест	Программный комплекс «Средства виртуализации «Брест»
ПО	Программное обеспечение
СУБД	Система управления базами данных
ЭЦП	Электронная цифровая подпись
API	Application Programming Interface (программный интерфейс приложения)
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol (протокол назначения сетевого адреса)
DNS	Domain Name System (система доменных имен)
FQDN	Fully Qualified Domain Name (полностью определенное имя домена)
HTML	Hypertext Markup Language (язык гипертекстовой разметки)
IP	Internet Protocol (межсетевой протокол)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (легковесный протокол доступа к службам каталогов)
MAC	Media Access Control (уникальный идентификатор сетевого устройства)
MS AD	Microsoft Active Directory (служба каталогов Microsoft)
NTP	Network Time Protocol (протокол сетевого времени)
OU	Organizational Unit (организационная единица)
RDP	Remote Desktop Protocol (протокол удаленного рабочего стола)
RDS	Remote Desktop Services (службы удаленного рабочего стола Microsoft)
RDSH	Remote Desktop Session Host (хост сеансов удаленных рабочих столов)
RSA	Rivest, Shamir and Adleman (криптографический алгоритм с открытым ключом)
SPICE	Simple Protocol for Independent Computing Environments (простой протокол для независимой вычислительной среды)
STAL	Terminal Server Astra Linux (сервер терминалов ОС Astra Linux Special Edition (Server))
Termidesk	Программный комплекс «Диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk»
UUID	Unique User Identifier (уникальный идентификатор пользователя)

Сокращение	Пояснение
vGPU	Virtual Graphics Processing Unit (виртуальный графический процессор)
VNC	Virtual Network Computing (система удаленного доступа к рабочему столу компьютера)



© ООО «УВЕОН»

119571, г. Москва, Ленинский проспект,
д. 119А, помещ. 9Н
<https://termidesk.ru/>
Телефон: +7 (495) 975-1-975

Общий e-mail: info@uveon.ru
Отдел продаж: sales@uveon.ru
Техническая поддержка: support@uveon.ru