






/dev/sda1: UNEXPECTED INCONSISTENCY: RUN fsck MANUALLY.

(i.e., without -a or -p options)

fsck died with exit status 4





Режим восстановления

[!] Настройка сети

Введите имя этого компьютера.

Имя компьютера -- это одно слово, которое идентифицирует вашу систему в сети. Если вы не знаете каким должно быть имя вашей системы, то посоветуйтесь с администратором вашей сети. Если вы устанавливаете вашу собственную домашнюю сеть, можете выбрать любое имя.

Имя компьютера:

astra

<Вернуться>

<Продолжить>

<Справка>

- <Tab> переход между элементами; <Space> выделение; <Enter> активация кнопок

Режим восстановления

[!] Настройка времени

Если нужного часового пояса нет в списке, то вернитесь к шагу "Выбор языка" и выберите страну, в которой используется требуемый часовой пояс (страну, в которой вы живёте или сейчас находитесь).

Выберите часовой пояс:

Калининград  
Москва+00 - Москва  
Москва+02 - Екатеринбург  
Москва+03 - Омск  
Москва+04 - Красноярск  
Москва+05 - Иркутск  
Москва+06 - Якутск  
Москва+07 - Владивосток  
Москва+08 - Магадан

<Вернуться>

<Справка>

- <Tab> переход между элементами; <Space> выделение; <Enter> активация кнопок

Режим восстановления

[!!] Войти в режим восстановления

Введите устройство, которое вы хотите использовать в качестве корневой файловой системы. К ней можно будет применить различные операции восстановления.

Если вы выберете не использовать корневую файловую систему, то это приведёт к сокращению количества возможных операций. Но это может быть полезно при исправлении ошибок в разметке дисков.

Устройство, используемое в качестве корневой файловой системы:

/dev/sda1

Сборка RAID-массива

Не использовать корневую файловую систему

<Вернуться>

<Справка>

- <Tab> переход между элементами; <Space> выделение; <Enter> активация кнопок

:

Режим восстановления

[!!] Войти в режим восстановления

Операции режима восстановления

Запуск оболочки в рабочей среде программы установки

Выберите другую корневую файловую систему

Перезагрузка системы

<Вернуться>

<Справка>

- <Tab> переход между элементами; <Space> выделение; <Enter> активация кнопок

:

Режим восстановления

[!] Войти в режим восстановления

После этого сообщения будет запущен интерпретатор командной строки в окружении программы установки. Никакие файловые системы смонтированы не будут.

Запускается оболочка  
<Вернуться>

<Продолжить>

<Справка>

• <Tab> переход между элементами; <Space> выделение; <Enter> активация кнопок

:

```
blkid
```

```
fsck.ext4 -p -f -c /dev/sdaX ( sda )
```


```
~ # blkid
/dev/sr0: LABEL="Astra smolensk amd64" TYPE="iso9660"
/dev/sda1: UUID="601bc326-4eb2-4c6a-80f8-2065ff1f8956" TYPE="ext4"
/dev/sda5: UUID="aaa36657-6592-4de1-94f7-e739e91821f4" TYPE="swap"
~ #
~ #
~ # fsck.ext4 -p -f -c /dev/sda1 █
```

•

```
~ # fsck.ext4 -p -f -c /dev/sda1
/dev/sda1: Updating bad block inode.
/dev/sda1: 149774/499712 files (0.1% non-contiguous), 1070926/1998336 blocks
~ # █
```

Ctrl-D, :

Режим восстановления



• <Tab> переход между элементами; <Space> выделение; <Enter> активация кнопок